

# **MXWENDLER 5.0**

Benutzerhandbuch

Echtzeit Videosoftware für Theater, Performance, VJs und Künstler



## Benutzerhandbuch MXWENDLER 5.0

Echtzeit Videosoftware für Theater Performance, VJs und Künstler

Copyright: device+context
Autor: Hendrik Wendler
Herausgeber: Hendrik Wendler
Layout: Nathalie Wendel
Erschienen: Weimar, 2014

#### **IMPRESSUM**

device+context Schwanseestraße 92 99427 Weimar - Germany

Tel: +49 (0)30 692 036 160 Fax: +49 (0)30 692 036 169

## PLEASE CONTACT IF YOU HAVE QUESTIONS OR NEED SUPPORT:

mail	support@mxwendler.net
web	http://www.mxwendler.net
wiki	http://www.mxwendler.net/support/wiki.html
forum	http://www.mxwendler.net/support/forum.htm
torum	nttp://www.mxwenaier.net/support/forum



## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	8
1.01 Typografische Konventionen	9
1.02 Über dieses Handbuch	10
2. Grundlagen	11
2.01 Features freischalten	12
2.02 Bildschirm- und Projektor-Setup	14
2.03 Medien	20
2.04 Dateipfade	24
3. Arbeitsoberfläche	26
3.01 Arbeitsoberfläche AUSGABE	26
3.02 Arbeitsoberfläche PRELOAD	28
3.03 Arbeitsoberfläche PLAYLISTE	30
3.04 Arbeitsoberfläche LIVE EDITOR	32
3.05 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - KEYSTONE	34
3.06 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - BITMAP	36
3.07 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - IO	38
3.08 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - ELEMENT	40
3.09 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - PUNKT	42
3.10 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - DMX	44
3.11 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - NETZWERK	46
3.12 Arbeitsoberfläche SET	48
3.13 Arbeitsoberfläche KOMPRESSION	50

4.	Tutorials	52
	4.01 Tutorial: Vier verschiedene Medien öffnen und von Tastatur triggern	52
	4.02 Tutorial: Video mit Effekt und Audiosignal koppeln	60
	4.03 Tutorial: Feedback	66
	4.04 Tutorial: Erstellen einer Komposition (Sets und Patches)	72
	4.05 Tutorial: Erstellen von mehreren Kompositionen und Patches	76
	4.06 Tutorial: Erstellen einer Playliste (Cue-Liste)	80
	4.07 Tutorial: Playliste mit zeit-/datumsbasierten Verzweigungen	90
	4.08 Tutorial: Playliste mit Untertitel	92
	4.09 Tutorial: Playliste mit Bildern und Wechsel des Keystone (Ausgabekorrektur)	96
	4.10 Tutorial: Playliste mit Timeline	104
	4.11 Tutorial: Playliste im Rehearsal Mode	108
	4.12 Tutorial: Zwei Videos mit zwei Videoprojektoren gleichzeitig abspielen	110
	4.13 Tutorial: Maskierte Ausgabe	116
	4.14 Tutorial: Kolorierte Ausgabe mit Animation	120
	4.15 Tutorial: Erfassen von Ausgabe-Ausschnitten mit Artnet, DMX und Netzwerk Grabber	126
	4.16 Tutorial: Standalone Encoder / Video Batch Encoder	140
	4.17 Tutorial: FXServer Ausgabefenster	148
5.	Triggering und Animationen	152
	5.01 Wie Events arbeiten	152
	5.02 Events erstellen	154
	5.03 Event-Typen	156
	5.04 Event-Beispiele	157
	5.05 Effekte mit TUIO triggern	158
	5.06 Events, Widgets und 'Innere Werte'	164
	5.07 Widgets und ihre 'Adressen'	164

6. Programm-Einstellungen	166
6.01 DMX/Artnet	166
6.02 OSC	168
6.03 Midi/Generatoren	170
6.04 Audio-Geräte	172
6.05 AVI/Qt	174
6.06 Live-Kamera	176
6.07 Virtuelle Kamera	178
6.08 Übertitel Text	180
6.09 Stage Designer: Ausgabefenster	182
6.10 FXServer: Ausgabefenster	184
6.11 Layer	186
6.12 Leistung	188
6.13 Datei Cache	190
7. Medientipps	192
7.01 Optimale Performance	192
7.02 Videoformate und -codecs im professionellen Bereich	194
7.03 Live Video Input	198
8. FXServer Hardware Section	200
8.01 FXServer Hardware Maintainance	200
8.02 FXServer Upgrading	200
8.03 FXServer Safety Notes	201



## 1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Videosoftware von MXWENDLER entschieden haben.

MXWENDLER ist die perfekte Videolösung für Videokunst, Club Visuals, Theater, Fassadenprojektionen, Architektur und LED Lighting.

Videoprogramme von MXWENDLER legen einen erheblichen Schwerpunkt auf die Gestaltung und Positionierung der Ausgabe. denn die Projektion ist genauso wichtig wie der Inhalt - kein Raum, keine Bühne, keine Szene gleicht der anderen.

MXWENDLER ist eine professionelle Echtzeit Videosoftware, welche schnell, sicher und robust arbeitet. Die übersichtliche Benutzeroberfläche macht sie sehr bedienerfreundlich und schnell erlernbar

Die Grenze von MXWENDLER liegt bei der Fantasie des Benutzers. Dieses Handbuch dient dazu die Software schnell und in einfachen, nachvollziehbaren Schritten durch Tutorials zu erlernen. So können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Ihre Ideen auf direktem Wege umsetzen.

Mit MXWENDLER lassen sich verschiedene Medien abspielen, Playlists erstellen, Panoramen einrichten und Live Sets für VJ's spielen.

## 1.01 Typografische Konventionen

Um das Handbuch für den Nutzer übersichtlicher zu gestalten, werden folgende typografische Konventionen verwendet:

Wird zur Hervorhebung verwendet, oftmals für Titel und Aktionen, z.B. Drag&Drop. Fett geschrieben: .....

Kapitälchen, fett geschrieben: ...... Wird für die Namen von Verzeichnissen, Dateien, Optionen, Buttons und Menüs benutzt, die in der Software MXWENDLER verwendet werden, z.B. PRELOAD.

Wird für bestimmte Tasten der Computertastatur verwendet, z.B. | ☆ shift |. Fett geschrieben & gerahmt: ......

Wird zur Hervorhebung von Befehlsverkettungen und zur Navigation innerhalb der Gepunkteter Rahmen: ..... Software verwendet, z.B.

Menü: EINSTELLUNGEN → MEDIEN → ÜBERTITEL TEXT

Die Bullets markieren die einzelnen Schritte und verbinden das Geschriebene mit den Bildern der Software. Im Text sind sie schwarz-weiss dargestellt, auf den Bildern befindet sich das Gegenstück im roten Kreis.



Weitere hilfreiche Tipps und Anmerkungen zu der Bedienung der Software finden Sie in den roten Kästchen!

## 1 02 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Anfängern wie auch Profis im Umgang mit der Software MXWENDLER erleichtern.

Für Anfänger lohnt es sich das Buch einmal von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Zu Beginn werden die Grundlagen und die einzelnen Arbeitsoberflächen vorgestellt. Anhand der Tutorials werden die wichtigsten Möglichkeiten der Software an einfachen Beispielen erklärt und können so schnell und nachvollziehbar erlernt werden.

Wichtige Informationen zu Hard- und Software finden sich im Kapitel Medientipps wieder, welches auch für Fortgeschrittene und Profis interessant sein dürfte. Darüber hinaus bieten wir für den Lern- und Trainingsbedarf regelmäßig Nutzerschulungen an. (http://www.mxwendler.net/support/training.html)

Machen Sie sich mit den verwendeten Begriffen vertraut. Mit diesem Vokabular können Sie präzise und einfach zu beantwortende Fragen beim Support und im Forum stellen. (http://www.mxwendler.net/support/forum.html)

## 2. Grundlagen

Manche Programm-Einstellungen haben Auswirkungen auf das Software-Verhalten. Diese werden durch einen Buchstaben in Klammern sichtbar gemacht.

(r)	Verlangt nach einem Neustart des Programms um die Einstellung zu übernehmen.
(p)	Hat Auswirkungen auf die Leistung.
(m)	Benötigt viel RAM-Speicher.
(gm)	Benötigt viel GPU RAM-Speicher.
(s)	Stellt möglicherweise ein Sicherheitsrisiko dar (Öffnen von Netzwerk Ports, etc).

Bei Einstellungen, die mit (r) markiert sind muss zur Übernahme der neuen Einstellungen die Software neu gestartet werden. Dies betrifft meistens Systemressourcen und Systemgeräte wie MIDI und Kameras, die immer nur zum Programmstart geladen und initialisiert werden können

Ein (p) finden Sie z.B. bei der Framerate. Eine Framerate von '100' (100 Bilder pro Sekunde) benötigt selbstverständlich mehr Leistung als eine Framerate von 25 Bildern pro Sekunde. Andere Einstellungen und deren Konsequenzen sind nicht ganz so offensichtlich und hängen vom jeweiligen Einsatzfall ab.

Bei (gm) wird Grafikspeicher benötigt, um Medien schon in der Grafikhardware ablegen zu können, damit sie in der Folge ohne Latenz (Verzögerung) abgespielt werden können.

Das (s) finden Sie immer dort, wo die Software einen Zugang zur Fernsteuerung aufbaut.

Sie können gerne im Forum dazu Fragen stellen. (http://www.mxwendler.net/support/forum.html)


## 2.01 Features freischalten

Um den Stage Designer von MXWENDLER nutzen zu können muss die Software erst freigeschaltet werden. Es können auch einzelne Features zusätzlich freigeschaltet werden.

A In den Einstellungen den Menüpunkt **FEATURE HINZUFÜGEN** öffnen.

Menü: EINSTELLUNGEN → FEATURE HINZUFÜGEN

- B Auf **(FEATURE WÄHLEN)** klicken und auf das gewünschte Feature auswählen (z.B. Eventdriver-Paket).
- (C) Auf (DAUER WÄHLEN) klicken und auf die gewünschte Dauer auswählen (z.B. permanent).
- D Nun erscheint ein Text im darunterliegenden Feld. Den angezeigten Text kopieren und per Mail an die angegebene E-Mail-Adresse (<u>license@mxwendler.net</u>) senden.
- E Der Key wird Ihnen per E-Mail zugeschickt. Sobald Sie diesen haben fügen Sie ihn in der entsprechenden Maske ein. Danach sind die gewählten Features freigeschaltet.




## 2.02 Bildschirm- und Projektor-Setup

## **Bildschirm-Setup Windows:**

(A) Öffnen des Windows 7 Menüpunktes ANZEIGE BILDSCHIRMAUFLÖSUNG:

Menü: SYSTEMSTEUERUNG → ANZEIGE → BILDSCHIRMAUFLÖSUNG

- B) Bildschirme ERKENNEN.
- (C) Hauptbildschirm IDENTIFIZIEREN.
- (D) AUSRICHTUNG der Bildschirme bestimmen.



### **Bildschirm-Setup Mac:**


In den **SYSTEMEINSTELLUNGEN** die Option **MONITORE** öffnen.

- Auf ANORDNEN klicken.
- BILDSCHIRME SYNCHRONISIEREN deaktivieren.

Im Bereich 'Monitore' in den Systemeinstellungen steht jeder der blauen Kästen für einen gegenwärtig angeschlossenen Monitor. Die Größe jedes Kastens ist abhängig von der aktuellen Auflösung des Monitors, den er repräsentiert.

Der weiße Streifen im oberen Teil des linken blauen Kastens stellt die Menüleiste dar, die oben im Monitor angezeigt wird. Durch die Platzierung der Menüleiste wird bestimmt, welcher Monitor in OS X als der primäre Monitor betrachtet wird. Klicken Sie zum Wechseln des primären Monitors auf den weißen Streifen und ziehen Sie ihn von einem blauen Kasten in den anderen.

Durch Ziehen eines blauen Kastens kann auch die Position eines Monitors geändert werden. Verwenden Sie diese Funktion wenn Sie auf dem Schreibtisch navigieren um sicherzustellen, dass die angeschlossenen Monitore in der Anordnung der Realität entsprechen.



## **Bildschirm-Setup MXWENDLER:**

(A) Öffnen des Menüpunktes AUSGABEFENSTER:

Menü: EINSTELLUNGEN → FENSTER UND GUI → AUSGABEFENSTER


- B AUSGABEFENSTER ÖFFNEN (Standardmäßig aktiviert).
- (C) FENSTERRAHMEN ENTFERNEN aktivieren.
- (D) **MONITOR 2** als Ausgabemonitor aktivieren.

#### oder


- (E) **GRÖSSE UND POSITION** des Ausgabefensters eingeben und mit **DO!** bestätigen.
- (F) **RENDERGRÖSSE** wählen.
- G Einstellungen mit **OK** bestätigen.

MXWENDLER neustarten um die Einstellungen zu übernehmen.

Siehe Darstellung der beiden eingerichteten Monitore auf der nachfolgenden Doppelseite.



#### Monitor 1: User Interface



**Monitor 2:** Ausgabemonitor, Ausgabefenster ohne Fensterrahmen

#### 2.03 Medien

In MXWENDLER können verschiedene Typen von Medien geöffnet werden:

#### 1. Videoformate

Als Videoformate sind grundsätzlich alle verbreiteten sogenannten Containerformate wie .avi, .mov, .vob oder .mpg nutzbar. In diesen Containern befinden sich Medien in sogenannten Codecs für Video und Audio.

MXWENDLER liest und verarbeitet alle gängigen Codecs und unterscheidet dabei 'internes' und 'externes' Verarbeiten. Für das interne Verarbeiten werden Medien mit Hilfe der Systemcodecs in ein eigenes Format über-führt, das speziell für Echtzeit Compositing mit hochaufgelösten Videostreams entwickelt wurde: die CPU des Computers muss die konvertierten Medien nicht mehr entpacken, sondern nur noch zur Grafik reichen.

Dadurch beherrscht dieses Verfahren 5-faches Vorwärts-/Rückwärts-Warping, exzellente Latenz bei Keypoints, Frame Blending Slow Motion und die Verarbeitung von Bildseguenzen. Allerdings muss dazu das Videomaterial zunächst eingelesen werden.

Für das direkte Verarbeiten von Videomaterial bietet MXWENDLER einen FFMpeg-basierten Decoder an, der leistungsoptimiert Videos mit bis zu 4K und mehr Auflösung abspielt und Multikanal-Audio (auch über ASIO) unterstützt.

#### 2. Live Video

MXWENDLER unterstützt nahezu alle industrieüblichen Grabber- und Live-Input-Hardwarekomponenten über die Schnittstellen Quicktime und DirectShow. Möglich sind dabei Grabber für BNC, DVI und SDI Video. Durch Hochtakten des Systems können Wiedergabelatenzen auf ein Minimum, bis unter 0.08 Sekunden, reduziert werden.

#### 3. Flash

MXWENDLER liest und verarbeitet Adobe Flash-Dateien (.swf). Diese Flash-Medien können auch interaktiv sein. Unter Windows wird die Datei von dem systemeigenen Flash-Interpreter bearbeitet, es werden also alle darin angebotenen Formate unterstützt. Unter OS X wird ein leistungsoptimierter OpenGL Flash-Interpreter eingesetzt, der Action Script bis Version 1.0 unterstützt.

#### 4. Bilder

Bilder werden in gängigen Formaten (.jpg, .png, .psd, etc.) unterstützt.

→ Bitte beachten Sie hierzu noch das Kapitel 'Medientipps'

## 2.04 Dateipfade

MXWENDLER speichert Projektdateien mit Verweisen auf die verwendeten Medien. So können Projektdateien mit mehreren Gigabyte Größe vermieden werden. Der Speicherort der Medien und aller anderen verwendeten Dateien ist relativ zur Projektdatei. Dies betrifft z.B. 3DS Dateien in der Ausgabekorrektur oder in der Playliste nachgeladene Ausgabekorrekturdateien.

Es lohnt sich, zu Beginn eines Projektes eine sinnvolle **Projektstruktur** anzulegen, die in etwa wie folgt aussehen könnte:

## Projektordner allgemein


• MXW: ..... für .mxw Showfiles

Media: ..... für Medien

Keystone: ..... für Ausgabekorrekturdateien

Damit kann der Ordner in sich gesichert, verschoben und auf andere Systeme übertragen werden. Bitte beachten Sie das Caches für Bildsequenzen ebenfalls relativ zum Medienordner angelegt werden, Caches für Videodateien eventuell systemweit an einem Ort.

Die globale Konfigurationsdatei, 'config.xml' befindet sich je nach System an einem unterschiedlichen Ort. Auch diese Datei kann für ein Backup gesichert und wieder hergestellt werden. Näheres dazu finden Sie im MXWENDLER-Wiki: (http://www.mxwendler.net/support/wiki.html).



## 3. Arbeitsoberfläche

## 3.01 Arbeitsoberfläche AUSGABE

A AUSGABEFENSTER:	Über das Ausgabefenster wird das Bild an die Ausgabegeräte abgegeben. Das Ausgabefenster kann beliebige Größen und Positionen einnehmen, ebenfalls kann die Fensterleiste ausgeblendet werden.
B AUSGABEVORSCHAU:	Die Ausgabevorschau erlaubt die Kontrolle über das ausgegebene Bild. Hier können auch 'Final Transforms' oder 'Final Effects' eingetragen werden.
© TRACKS:	Tracks sind verschiedene Ausgabespuren. Der rotgefärbte Track ist aktiv zur Bearbeitung, die zugehörigen Layer (Ebenen) sind zur Bearbeitung sichtbar.
D LAYERMANAGER:	Der Layermanager erlaubt eine ebenenbasierte Bearbeitung von Videomedien wie aus der Bildbearbeitung bekannt. Einzelne Bildkomponenten werden als Stapel von unten nach oben ineinander komponiert.

- Verändern Sie die LAYER-REIHENFOLGE durch Ziehen eines Layers auf einen anderen.
- Löschen Sie einen Layer indem Sie auf X klicken.
- Halten Sie dabei [shift] gedrückt, um den Clip weiterhin im Live Editor bereitzuhalten.



## 3.02 Arbeitsoberfläche PRFI OAD

Hier werden Medien abgelegt, die später ausgespielt werden. Pro Kachel kann eine Mediendatei abgelegt werden. Die Software kann die Mediendateien im Speicher vorhalten. Den Medien können Parameter zugewiesen werden (z.B. Effekte, Position

und Transparenz). Über den Preload Index werden diese Medien wie spezifiziert von

der Playlist oder direkt über IO-Kommandos augespielt.

ACTION PAD: ..... Das Action Pad dient zum direkten Ausspielen von Medien und dem Verbinden von Events mit Tastatur, Midi und DMX mittels Drag & Drop. Die gezeigte Tastaturgrafik erscheint durch Ziehen an der rechten unteren Ecke des Action Pad (siehe Pfeil).

- Erstellen Sie LAYER durch Ziehen eines Preloads auf den Layermanager.
- Ändern Sie laufende Medieninhalte eines Layers durch Ziehen eines weiteren Preloads auf den aktiven Laver.
- Verbinden Sie Preloads mit IO Geräten durch Ziehen des Preloads auf das Action Pad.
- Kopieren Sie Medien durch Ziehen des Preloads von einer Kachel auf eine andere. Halten Sie dabei [shift] gedrückt um die Medien, nicht aber die Layereigenschaften zu kopieren.



## 3.03 Arbeitsoberfläche PLAYLISTE

A) **CUE-NAMEN:** ...... Zeigt den Titel des nächsten Cues an.

(B) **TIMER: .....** Zeigt die Dauer der Einspielung des nächsten Cues an.

C AKTUELLE CUE-POSITION: ..... Mit Doppelklick kann ein Cue-Index bzw. ein Cue-Kommentar eingegeben werden, zu

dem die Playliste dann springt.

D) PLAYLISTEN BUTTONS: .......... Von links nach rechts: An den Anfang, ein Schritt rückwärts navigieren, Play, Seek


vorwärts, Pause, ein Schritt vorwärts navigieren.

(E) **KOMMENTARSPALTE: .....** Mit Doppelklick kann ein beliebiger Kommentar eingegeben werden.

(F) **PLAYLISTE:** ...... In den Zellen stehen die Cue-Kommandos.

(G) **CUE EINSTELLUNGEN: .....** Die Detail-Einstellungen für die Cues.

- Zum Ausführen eines IO Tastatur-Befehls 'keyboard' und Tastenbezeichnung eingeben: z.B. 'keyboard a'
- Manche 'namenlose' Tasten benötigen Klammern z.B. die Leertaste: 'keyboard (space)'
- Weitere Hinweise zur Verwendung von Klammern finden Sie in den **IO GERÄTE Einstellungen**.



## 3.04 Arbeitsoberfläche LIVE EDITOR


SPECTRUM ANALYZER: ..... Audio- und Beat-Slider zur Animation von Visuals. Siehe Tutorial 4.02 (S.62). ABLAGEFLÄCHE: ..... Clips können in den äußeren Bereich gezogen werden und werden dann minimiert. ARBEITSFLÄCHE: ..... Clips können in den inneren Bereich gezogen werden und werden dann zur Bearbeitung maximiert. NEUER CLIP: ..... Ein neuer Clip wird erstellt. Der neue Clip hat die Standardfootage wie in den Fenster Einstellungen unter Standard Clip / Timer festgelegt. Ein Clip in der Mittelposition. Der Clip kann durch Greifen am Basispunkt und ziehen z.B. minimiert (Ablagefläche) werden. Durch Ziehen des Clips auf den Layermanager kann ein Layer erstellt werden. Durch Ziehen an der rechten unteren Ecke wird das Clip-Menü geöffnet.

- Medien können auch durch einen Doppelklick auf die Arbeitsfläche geöffnet werden.
- Schließen Sie einen laufenden Clip indem Sie auf X klicken.
- Clips können nicht geschlossen werden, solange sie im LAYERMANAGER verwendet werden.



## 3.05 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - KEYSTONE

A KEYSTONE ELEMENT:	Aktivieren/Sperren Sie das Keystone Element zur Bearbeitung duch einen Doppeklick auf den Basispunkt. Löschen Sie das Element mit einem Klick auf 'X'.
B ELEMENT ERSTELLEN:	Im Dropdown-Menü gewünschtes Element auswählen und auf 'Element erstellen' klicken.
© PANORAMA WIZARD:	Im Panorama Wizard kann die Anzahl der Projektoren, die Softedges sowie die Überlappung eingestellt werden. Um die Änderungen zu aktivieren muss die Build-Taste gedrückt werden.
D KEYSTONE NAVIGATOR:	Zeichnen Sie einen Ausschnitt in die Übersichtsdarstellung des Navigators um diesen zu vergrössern.




## 3.06 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - BITMAP

(A) **BITMAP ARBEITSFLÄCHE: .....** Zeichnen Sie eine Maske auf die Bitmap Arbeitsfläche.

B **PUNKTE DER BITMAP MASKE:** Durch Ziehen an den Punkten kann die Bitmap-Maske an die Projektion angepasst werden.

C **ZEICHENWERKZEUG:** .............. In den Einstellungen können folgende Parameter für das Zeichenwerkzeug eingestellt werden: Art des Werkzeugs (Pinsel, Fadenkreuz, Fadenkreuz mit Kommentar, Polygon), Stiftgröße, Helligkeit, Stift Druck, Schärfe.

Eine in MXWENDLER erstellte Bitmap-Maske kann als .png exportiert und in einem externen Zeichenprogramm weiter bearbeitet werden (z.B. Photoshop/Gimp). Ebenso können in externen Programmen erstellte Masken (.png) wieder in MXWENDLER importiert und verwendet werden. Über die Taste 'Maske löschen' werden vorhandene Masken gelöscht.



## 3.07 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - IO

IO ARBEITSFLÄCHE: ..... Mit der IO Arbeitsfläche kann die Keystone Korrektur animiert werden. Siehe Tutorial 4.12 (S. 116)

AUSWAHL SETZEN: ..... Button zum Setzen der Auswahl der animierten Kevstone-Punkte.

ZEIGEN: ..... Button zum Zeigen der Auswahl der animierten Keystone-Punkte.

**ZEIT A / ZEIT B: .....** Zeit A markiert den Startzeitpunkt/-postition der Animation. Zeit B markiert den Endzeitpunkt/-postition der Animation.

ZEIT-SLIDER: ..... Mit dem Schieberegler kann die Animation abgerufen werden.

ANIMATIONSKURVE: ..... Über die Animationskurve lässt sich der Ablauf der Animation algorithmisch verändern.


### **Bedienung IO NAVIGATOR (Feld unten rechts)**

- Zoomen Sie innerhalb der Keystone-Arbeitsfläche durch Aufziehen einer Fläche im Navigator.
- Bewegen Sie diesen Vergrößerungsbereich durch Verschieben der aufgezogenen Fläche.
- Doppelklick in den Navigator um die Vergrößerung zurückzusetzen.
- Buttons rechts oben:

LINKS/RECHTS/HÖHER/TIEFER - ZOOM IN/ZOOM OUT.


- Buttons links oben:

NAVIGATOR-PROTOKOLL SCHRITT ZURÜCK/SCHRITT VORWÄRTS.



### 3.08 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - ELEMENT


**KEYSTONE ELEMENT: .....** Um in den Keystone-Element Tab zu gelangen muss ein Element aktiviert sein. **ELEMENT EINSTELLUNGEN: ...** PUNKTE: Die Anzahl der Punkte pro Flanke. Mehr Punkte ermöglichen feineres Positionieren. GRAD: Die Unterteilung der Fläche im Rendering. Höhere Gradzahl für feinere Rundungen, benötigt aber mehr Leistung. **ROTATION:** Drehung des Elementes um die Z-Achse. In Zehntel Grad. **SKALIERUNG:** Vergrössern/Verkleinern des Elements. ELEMENT EBENEN: ..... Die Anordnung der Elemente lässt sich durch vier Buttons einstellen: ++ = In den Vordergrund. + = Schrittweise nach vorne. - = Schrittweise nach hinten. -- = In den Hintergrund. 3DS-DATEI: ..... Geometrie des Elementes durch 3DS-Datei bestimmen. DUPLIZIEREN: ..... Duplizieren eines Elementes. INHALTSÜBERSICHT: ..... INHALT: Inhalt des Elementes. Video, Raster, Farbe oder Transparent. INHALTSQUELLE (bei Videoinhalten): Renderingergebnis eines speziellen Layers, eines Tracks oder der Gesamtausgabe.



## 3.09 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - PUNKT

A) **KEYSTONE PUNKT: .....** Um in den Keystone-Punkt Tab zu gelangen muss ein Punkt aktiviert sein.

- Markieren Sie mehrere Punkte durch Aufziehen eines Auswahlrechtecks.
- Markieren Sie weitere Punkte durch Drücken der Zusatztaste:
- Mac: [shift], Win: [ctrl]
- **Bewegen** Sie die Punkte-Auswahl mit den Pfeiltasten der Tastatur: Mac: [ctrl] + [alt] + Pfeiltasten, Win: [ctrl] + Pfeiltasten Für größere Schrittweite [shift] gedrückt halten.



### 3.10 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - DMX

DMX GRABBER: ..... Durch Klicken auf den Basispunkt wird das DMX Grabber Element aktiviert und in den Einstellungen unten erscheint der DMX Tab.

FIXTURES DEFINIEREN: ..... In den Einstellungen können die Grabber Eigenschaften, z.B. DMX-Datenstruktur und Auflösung definiert werden. Siehe Tutorial 4.13 (S.130)

FARBKORREKTUR/ Die Gesamthelligkeit, die Dynamik und die Farbigkeit kann hier separat angepasst FARBWECHSELDÄMPFUNG: ... werden.




### 3.11 Arbeitsoberfläche KEYSTONE - NETZWERK

A **NETZWERK GRABBER: ......**Durch Klicken auf den Basispunkt wird das Netzwerk Grabber Element aktiviert und in den Einstellungen unten erscheint der Netzwerk Tab.


B **EINSTELLUNGEN: ......** In den Einstellungen können die Postion und Auflösung des Netzwerk-Grabbers definiert werden.

C SDP DATEI ERSTELLEN: ...... Diese Datei beschreibt den Stream und kann auf einem anderen System im Netzwerk geöffnet werden.



### 3.12 Arbeitsoberfläche SET


Im Set befinden sich sogenannte 'Patches', vollständige Kompositionen mit mehreren Layern und allen Medieninformationen. In einem Patch kann die gesamte ausgespielte Szene mit einem Klick abgespeichert und später wieder einzeln oder als Sequenz abgerufen werden. Die Patches sind 'leichtgewichtig', es werden also nur die Verweise, nicht aber die Medien selbst geladen. Dies ist für latenzfreies Ausspielen zu beachten. OFFENER PATCH: ..... IO Index: Wenn ein Wert via Skript, DMX oder Midi gesendet wird, wird der Patch gestartet. **GESCHLOSSENER PATCH: .....** Der Patch kann abgespielt, gestoppt und pausiert werden. **SET BUTTONS: .....** Mit diesen Buttons kann das Set sequentiell abgespielt werden. Von links nach rechts: **I**◄ SPRUNG AN DEN ANFANG **▶ PLAY I** SCHRITT ZURÜCK **▶ SCHRITT VOR** 



# 3.13 Arbeitsoberfläche KOMPRESSION

**COMPRESS TO HARDWARE: ...** Diesen Dialog erreicht man wenn man entweder eine Bildsequenz oder einen Videoclip in das interne Format überführt.

ANHALTEN: ..... Die Kompression wird pausiert.



### 4. Tutorials

# 4.01 Tutorial: Vier verschiedene Medien öffnen und von Tastatur triggern

Als Einführungstutorial sollen alle vier Medien einmal in MXWENDLER geöffnet werden und durch Zuweisen jeweils einer Taste mit der Tastatur getriggert (angesteuert) werden.

#### Öffnen einer avi-Datei

- Zunächst Klick auf den ersten PRELOAD. Das Preload-Menü wechselt sich zur PRELOAD-VORSCHAU (roter Kasten).
- Linker Mausklick auf ÖFFNEN um die gewünschte Datei zu suchen.
- Gewünschte avi-Datei auswählen und ÖFFNEN.

Die Datei ist nun im Preload und kann verwendet werden.

Alternativ können Sie auch die Datei per Drag&Drop aus einem Dateibrowser auf den Preload ziehen, oder mehrere Preloads über den MULTI-CLIP IMPORT mit Medien belegen (Preload-Menü).



### Öffnen eines Live Videos

Kamera an den Computer anschließen und MXWENDLER neu starten.

Die LIVE-KAMERA muß zuerst in MXWENDLER aktiviert werden.

Menü: EINSTELLUNGEN → MEDIA → LIVE DEVICES → Doppelklick UNKNOWN → KNOWN


Die Kamera kann nun in den Preload geladen werden.

Den nächsten Preload öffnen.

Im Vorschau-Menü unter **LIVE MEDIA** die Kamera auswählen.

Das Live Video ist nun im Preload und kann verwendet werden.

Die KAMERA muß nur einmalig aktiviert werden. Kameras können zugunsten besserer Leistung auf diese Weise auch zeitweilig deaktiviert werden. Für erweiterte Kameraeinstellungen beachten Sie bitte das Kapitel 'Medientipps'.



#### Öffnen einer Flash-Datei

Das Öffnen einer Flash-Datei ist der gleiche Vorgang wie das Öffnen einer avi-Datei.


# Öffnen von Bildern und Erstellen einer Bildseguenz

Bevor die Bilder in den Preload geladen werden können, müssen zwei Dinge beachtet werden:

Die Bilder sollten in einem eigenen Ordner abgelegt werden und müssen eine fortlaufende Nummerierung haben: z.B. Clip 001.png, Clip 002.png etc. Für das korrekte Anlegen von Bildsequenzen beachten Sie bitte das Kapitel 'Medientipps'.

- Auf ÖFFNEN klicken um den nächsten Preload zu öffnen.
- Den Ordner mit den Bildern auswählen.
- Das erste Bild des Ordners öffnen.

Den Import als Sequenz mit 'Ja' bestätigen und die gewünschte Qualität der Komprimierung einstellen. Die Sequenz ist nun im Preload und kann verwendet werden.



## Die vier Medien von Tastatur triggern

A Die Preloads besitzen im unteren Bereich vier graue Buttons:

ADD: ..... Erstellt einen neuen Layer mit dem Clip.

**ONCE:** ...... Spielt den Clip einmalig in einem neuen Layer ab.

FLIPFLOP: ...... Tastendruck erstellt einen neuen Layer mit dem Clip, ein weiterer Tastendruck löscht

diesen Layer wieder.

Um nun jeden Preload auf eine Taste legen zu können muß folgendes gemacht werden:

- (B) **ACTION PAD** an der Ecke anfassen und durch Herunterziehen öffnen
- C Jeder einzelne **PRELOAD** wird per Drag&Drop auf die gewünschte Taste gelegt.


 $\textbf{Linke Maustaste} \, \longrightarrow \, \textbf{TRIGGER} \, (\textbf{avi-Datei}) \, \longrightarrow \, \textbf{Drag\&Drop} \, \longrightarrow \, \textbf{y} \, (\textbf{Keyboard})$ 

Die drei anderen Medien ebenfalls auf beliebige Tasten legen.

- D Die vier Medien können nun von der Tastatur getriggert werden.
- (E) Durch Drücken von zwei belegten Tasten werden beide Medien getriggert und im Ausgabefenster abgespielt.

Über die **EVENTS-EINSTELLUNGEN** können die Trigger - Definitionen geändert oder gelöscht werden. (Siehe S. 146)

Menü: EINSTELLUNGEN ightarrow EIN- UND AUSGABE ightarrow DMX/MIDI/KEYBOARD Events




# 4.02 Tutorial: Video mit Effekt und Audiosignal koppeln

Bei diesem Tutorial wird ein Video mit einem Effekt belegt. Ein Parameter des Effektes wird dann über den Spectrum Analyzer mit einem Live Audiosignal verknüpft. Dazu wird ein Live Audiosignal die Opacity (Deckkraft) der zugehörigen Laver (Ebene) steuern.

- In den LIVE EDITOR wechseln.
- Auf **NEUER CLIP** klicken um einen Clip zu öffnen.
- Das Clip-Menü durch Ziehen öffnen.

MEDIENDATEIEN können auch mit [ctrl] + 0 oder per Doppelklick auf den Hintergrund des Live Editors geöffnet werden. Genauso können Mediendateien per Drag&Drop aus einem gewöhnlichen Finder/Explorer auf die Preloads oder den Live Editor gezogen werden.

Mit CLIP ÖFFNEN wird ein (einstellbarer) Standard Clip geöffnet. Dort findet man auch - wenn vorhanden - die Live Kameras.



D Den Clip mit einem **EFFEKT** belegen:

EFFEKTE → z.B. DOTGRID auswählen

Bei der Anzeige SCALE läßt sich die Anzahl der 'dots' von 1 bis 100 einstellen.


- E Den SPECTRUM ANALYZER herunterziehen.
- F Den Spectrum Analyzer mit **SCALE** verknüpfen:

Die beiden Regler färben sich rot, was eine erfolgreiche Verknüpfung anzeigt.

G Das Video wird nun per **Drag&Drop** aus dem **LIVE EDITOR** in den **LAYERMANAGER** gezogen.

Nun ist das Video im Layermanager und läuft über TRACK 1 in der AUSGABEVORSCHAU und im AUSGABEFENSTER.

Sie können diese Art der **VERKNÜPFUNG** zwischen beliebigen Reglern durchführen, und auch Verknüpfungen verketten.




Im LAYERMANAGER können zu jedem Layer Einstellungen vorgenommen werden.

**OPACITY** wird nun über **SCALE** mit dem Spectrum Analyzer verknüpft.

+ linke Maustaste → SCALE → Drag&Drop → OPACITY

- Beim Doppelklick auf die verknüpften Regler öffnet sich die EXPRESSION ROUTE.
- Beim Doppelklick auf die Expression Route erscheint der EXPRESSION EDITOR.
- Damit diese Szene nicht verloren geht, wird über PATCH ERSTELLEN ein Patch erstellt.

Ein PATCH ist ein Schnappschuss der gerade ablaufenden Szene. Alle Medieninformationen und Beziehungen zwischen Reglern werden in einem Patch gespeichert. Zum Clip selbst wird der Dateipfad abgespeichert, der natürlich gültig bleiben muss.



## 4.03 Tutorial: Feedback

Bei diesem Tutorial wird gezeigt wie man ein optisches Feedback erstellt. Das Feedback wird beispielsweise als Effekt für Club Visuals verwendet und wird hier mit einem Audiosignal verknüpft.

- Im LIVE EDITOR den gewünschten Clip öffnen.
- Das Video per Drag&Drop aus dem LIVE EDITOR in den LAYERMANAGER ziehen.

FEEDBACKS schleifen Live Video Ergebnisse wieder in das Compositing ein, sie sind daher sehr dynamisch. Mit Hilfe von Feedbacks kann Bild- und Videomaterial auf eine sehr generative und interaktive Weise bearbeitet werden.

Feedback kann schnell in ein Extrem fallen, also vollständig schwarz oder weiß werden, was gerade bei LED störend wirken kann. Ein spezieller Effekt - der LED\_WALL\_EQUALIZER - kann als 'Final Effect' in diesem Fall starkes Übersteuern verhindern.



- Denselben Clip noch einmal im LIVE EDITOR öffnen.
- Das Menü des Clips öffnen.
- Bei LIVE MEDIA auf MXWENDLER\_01 klicken um das Feedback zu aktivieren.
- Mit '+' das Video in den LAYERMANAGER laden. Das Feedback erscheint im Ausgabefenster.
- Im Pulldown Menü des Layermanagers **PICTURE IN PICTURE** auf **ADD** stellen.

Layer werden per Voreinstellung im PICTURE IN PICTURE und FILL Modus erstellt. In den Einstellungen sind noch andere Modi einstellbar.




Im Spectrum Analyzer einen Kanal mit **OPACITY** verknüpfen.

☆ shift + linke Maustaste → SPECTRUM ANALYZER (ein Kanal) → Drag&Drop -

Der linke Regler des Spectrum Analyzers kontrolliert die Dämpfung und ist daher nicht animiert.

- Doppelklick auf **OPACITY** und die **EXPRESSION ROUTE** öffnet sich.
- Doppelklick auf die EXPRESSION ROUTE um den EXPRESSION EDITOR zu öffnen.
- Die BASE nach rechts verstellen und RANGE nach links um das Feedback auf den Wertebereich des Audiosignals anzupassen.
- PATCH ERSTELLEN um die Einstellungen in einem Patch zu speichern.

PATCHES lassen sich wiederum auch selbst triggern. Dazu kann ein Patch per Drag&Drop auf eine Taste des Action Pads gelegt werden.



# 4.04 Tutorial: Erstellen einer Komposition (Sets und Patches)

In diesem Tutorial wird gezeigt wie eine Komposition mit mehreren Layern als Patch im Set abgespeichert werden kann.

Zuerst müssen die Medien für die Komposition in den Preload geladen werden.

- Den ersten LAYER im Preview des Layermanagers aktivieren.
- Im Pulldown Menü von **PICTURE IN PICTURE** auf **ADD** stellen.
- Im Layermanager SCALE auf die gewünschte Größe stellen und den Layer positionieren.
- Den Spectrum Analyzer mit **TRANSLATION Y** verknüpfen.

↑ shift + linke Maustaste → SPECTRUM ANALYZER (ein Kanal) → Drag&Drop

Im Expression Editor gewünschte BASE und RANGE einstellen.

LAYER können mit TRANSLATION X und TRANSLATION Y oder über Drag&Drop positioniert werden.




- Den zweiten Layer wählen und im Pulldown Menü von PICTURE IN PICTURE auf DIFFERENCE B/W stellen.
- Den dritten Layer wählen und im Pulldown Menü von PICTURE IN PICTURE auf ADD stellen. Die gewünschte Größe mit SCALE einstellen und positionieren.
- Den Spectrum Analyzer mit SCALE verknüpfen.

☆ shift + linke Maustaste → SPECTRUM ANALYZER (ein Kanal) → Drag&Drop

- Im Expression Editor BASE und RANGE einstellen. Doppelklick auf **SCALE** und die **EXPRESSION ROUTE** öffnet sich. Doppelklick auf die EXPRESSION ROUTE um den EXPRESSION EDITOR zu öffnen.
- PATCH ERSTELLEN um die Komposition zu sichern.

PATCH ERSTELLEN kann auch mehrere Tracks sichern. Dazu muss die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Bei der Aktivierung des Patches wird dann vom aktiven Track aus folgend geladen.




# 4.05 Tutorial: Erstellen von mehreren Kompositionen und Patches

Mit PATCH ERSTELLEN gespeicherte Patches können nun einzeln oder nacheinander abgespielt werden. Die Einspieloptionen können bei jedem Patch individuell eingestellt werden.

- In den SET Tab wechseln.
- Auf die Bildfläche des PATCHES klicken. Der Patch vergrößert sich und ist zur Bearbeitung geöffnet.
- Pulldown Menü des Patches öffnen und auf FLIP stellen.
- **EINBLENDEN** Zeit in Millisekunden einstellen.

Über die ▶ Play - Taste unten am Set können Patches wie in einer Playlist sequenziell abgespielt werden. Dazu wird alternierend jeweils der andere Track aktiviert und dessen Crossfade animiert.




Ein bereits vorhandener Patch kann im Live Editor geöffnet und bearbeitet werden. Öffnet man den Live Editor, so werden zunächst alle Medien, welche in dem Patch verwendet werden übereinander angezeigt. Sie müssen erst auseinandergezogen werden.

- Das gewünschte Video auswählen und das Clip-Menü öffnen.
- Den Effekt **PP\_COLOURCORRECT** auswählen.
- Den Spectrum Analyzer mit GAIN verknüpfen.

↑ shift + linke Maustaste → SPECTRUM ANALYZER (ein Kanal) → Drag&Drop → GAIN

- PATCH ERSTELLEN um diese Änderung als neuen Patch abrufbar zu machen.
- Im Dialog PATCH ERSETZEN ODER NEU ERSTELLEN mit ERSETZEN bestätigen.

Man kann Footage laden oder ändern, indem man vom Finder/Explorer direkt auf den laufenden Clip dropt.



## 4.06 Tutorial: Erstellen einer Playliste (Cue-Liste)

In diesem Tutorial wird eine Playlist aus mehreren Videos erstellt. Mehrere Videos können zeitgleich nebeneinander und mit verschiedenen Optionen abgespielt werden.

Die Videos in den PRELOAD laden.


Menü: PRELOAD → PRELOAD MULTI-CLIP IMPORT → Clips auswählen

Erstellen einer einfachen Bühnenshow mit Hilfe des PLAYLISTEN WIZARDS:

Menü: PLAYLISTE → PLAYLISTE WIZARD.. → PRELOAD ZU PLAYLISTE

Im Playlist Creation Wizard legt man fest, welche bzw. wie die Videos in die Playlist geladen werden.

Der PLAYLISTEN WIZARD kopiert Grundeinstellungen in jede Einspielung, diese Einstellungen können später in jeder Einspielung separat geändert werden.



- In den PLAYLISTE TAB wechseln.
- Die Playliste ist fertig. Alle Clips sind nun in der Playlist nacheinander geladen.
- Mit ▶ Play wird die Playliste abgespielt. Bei jedem ▶ Play wechselt man in die nächste Zeile, zur nächsten Einspielung.
- Die aktuelle Einspielung wird grün angezeigt. Der gelbe Balken zeigt den Fortschritt des Clips, des Fades als auch des Cues an.

MXWENDLER unterscheidet zwischen PRELOAD und PLAYLISTE, die Mediennamen sind von ihrer zeitlichen Abfolge getrennt. Dadurch können Medien einfach ausgetauscht oder verschoben werden.

Preloads sind - wie der Name schon sagt - vorgeladen, und können dadurch latenzoptimiert abgespielt werden.



#### Zeitgleiches Starten von zwei Cues

Zu diesem Kapitel gehört das Erstellen einer Playliste, in der zwei Filme zeitgleich abgespielt werden.

- In der Playliste einen **CLIP** per **Drag&Drop** neben den gewünschten **CLIP** verschieben.
- Für die Reihenfolge und Komposition leere Zeilen durch Rechtsklick auf eine Leere Zelle mit **REMOVE CUE** löschen.

Momentan überlappen sich die zwei ausgespielten Clips, daher muss die Größe und Position der Videos oder die Füllmethode (z.B. **ADD** anstatt **PICTURE IN PICTURE**) angepasst werden!

#### Größe der Videos im Lavermanager anpassen

- Gewünschten Clip jeweils über den dazugehörigen LAYER aktivieren.
- Video über die gelben PUNKTE skalieren und positionieren.

Jeder CLIP bleibt so lange ausgespielt, bis entweder:

- ein neuer Clip in der Spalte getriggert wird,
- der Clip durch ein CLIP LÖSCHEN entfernt wird,
- der Clip am KEYOUT Punkt angekommen ist und in dieser Spalte keine neuen Clips folgen.



#### Einstellen der Einblendzeit eines Cues

Die Einblendzeit kann für jeden Clip individuell bestimmt werden.

- (A) Zelle durch Mausklick aktivieren.
- (B) FADE OUT / FADE IN einstellen in Millisekunden.

#### Fade In / Fade Out als Cues in die Playliste einbauen

Ein- und Ausblendoptionen können als einzelne Cues in die Playliste eingebaut werden.

- (C) Komposition der CUES bestimmen.
- D Einsetzen von FADE IN / FADE OUT

  rechter Mausklick → FADE IN / FADE OUT
- (E) Im Fenster darunter **Zeiten** in Millisekunde **festlegen**.



#### Manuelles Einfügen eines Cues

Nach dem Erstellen der Preloads in den PLAYLISTEN TAB wechseln.


Die CUES (Einspielungen) aus dem Preload laden und positionieren.

rechter Mausklick → TRIGGER PRELOADCLIP

Über den Preload-Index wird der Clip ausgewählt. Mit '+' / '-' können die Clips über den PRELOAD-INDEX gewechselt bzw. eingestellt werden.

Sollen komplett neue Mediendateien eingespielt werden, müssen diese zuvor auf einem Preload abgelegt werden!

Im **PRELOAD-INDEX** können die Clips alternativ auch mit einem vertikalem Drag oder den Pfeil-Tasten gewechselt bzw. eingestellt werden.




## 4.07 Tutorial: Playliste mit zeit-/datumsbasierten Verzweigungen

Bei diesem Tutorial wird gezeigt wie eine Playliste mit zeit- oder datumsbasierten Verzweigungen erstellt wird.

Zuerst muss eine Playliste mit mehreren Medien, zb. Bildern, erstellt werden. (Siehe Tutorial 4.06, S.80)

- Eine ZEIT-/DATUMSBASIERTE VERZWEIGUNG erstellen.
  - Rechter Mausklick → CONDITIONS → ZEITBASIERTE VERZWEIGUNG/DATUMSBASIERTE VERZWEIGUNG
- In den Details kann das Verhalten der Verzweigung eingestellt werden. So kann die Verzweigung vor/nach einem bestimmten Zeitpunkt geschehen, und zu einer bestimmten Zeile springen.

Mit ZEIT-/DATUMSBASIERTEN VERZWEIGUNGEN können Sie wiederholende Playlisten erstellen oder in großen Playlisten nach Zeit und Datum springen.



## 4.08 Tutorial: Playliste mit Untertitel


In diesem Tutorial wird gezeigt wie man Untertitel/Text in die Komposition einbinden kann. Schrifttyp, Schriftgröße, Textfarbe und Text Hintergrund können dabei nach Belieben verändert werden.

(A) **ÜBERTITEL TEXT** in den Einstellungen öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → MEDIEN → ÜBERTITEL TEXT

- (B) SCHRIFTGRÖSSE, TEXT FARBE und TEXT HINTERGRUNDFARBE einstellen.
- (C) **TEXT HINTERGRUNDTRANSPARENZ** einstellen (O = voll transparent).
- D) **TEXT AUSRICHTUNG** bestimmen (oben, unten, zentriert, links- oder rechtsbündig).
- (E) LAYER POSITION und TRACK POSITION einrichten. Texte befinden sich normalerweise auf dem obersten Layer (8).

Wenn die **TEXT HINTERGRUNDFARBE** erneut verändert werden soll, muss danach das Programm neu gestartet werden um die Änderungen zu übernehmen. (r) = restart.



#### Text über den Playlisten Wizard einfügen

- (A) In die Playliste wechseln.
- (B) Den Playliste Wizard öffnen.

Menü: PLAYLISTE → PLAYLISTE WIZARD...

- (C) Wizard Typ zu **TEXTDATEI ZU PLAYLISTE** ändern.
- D Bei **PLAYLISTE VON TEXTDATEI ERSTELLEN** den Text manuell eingeben oder den Inhalt einer Texdatei hineinkopieren. Jede Zeile ergibt ein Slide. Durch die Eingabe eines Semikolons ';' können Multiline Slides erzeugt werden.
- (E) **PLAYLIST SPALTE** angeben in der die Textdatei erscheinen soll.
- F Loopmodus auf **ONESHOT** stellen.
- G Überblendmodus auf **MANUELL ÜBERBLENDEN** stellen.
- (H) Auf **ERSTELLEN** klicken um die Einstellungen zu speichern.

Die Slides befinden sich nun in der Playliste und können über ▶ Play abgespielt werden.



## 4.09 Tutorial: Playliste mit Bildern und Wechsel des Keystone (Ausgabekorrektur)

Bei diesem Tutorial wird gezeigt, wie eine Playliste mit Bildern und wechselndem Keystone erstellt wird.


- Alle Bilder für die gewünschte Playliste in den **PRELOAD** laden.
- (B) Den Playliste Wizard öffnen.

Menü: PLAYLISTE → WIZARD... → PRELOAD ZU PLAYLISTE


- (C) FADE IN und FADE OUT nach Belieben in Millisekunden einstellen.
- (D) LOOP MODE von Oneshot auf LOOP stellen.
- (E) FADE MODE auf MANUAL CROSSFADE stellen.

Auch **Bilder** und **Live-Einspielungen** können in den Preloads positioniert und mit Effekten versehen werden.

Bilder sind – wie Live Medien – ein Spezialfall für die Playlist, denn sie haben prinzipiell keine definierte Dauer. In der Software werden sie wie ein Film mit einem Frame Länge behandelt. Daher sollte für ein Bild in einer Playlist der Modus **LOOP** aktiviert sein.



- (F) **PLAYLISTE TAB** öffnen. Die Clips positionieren und einrichten.
- G Mit ► Play wird der nächste Cue ausgespielt, mit ► SkipToNext der übernächste. Die aktuelle Einspielung wird grün angezeigt.
- (H) Im Clip-Menü kann die **FADE IN** und **FADE OUT**-Zeit für jedes Bild individuell eingestellt werden.




#### Einfügen einer Keystone

- KEYSTONE Tab öffnen.
- **ELEMENT TAB** öffnen, dafür muss das **KEYSTONE ELEMENT** aktiviert sein (Box färbt sich gelb).
- Im **ELEMENT TAB** kann die Anzahl der Punkte eingestellt werden.
- An den **PUNKTEN** die Ausgabe zu einem gewünschten Format ziehen.
- Speichern der Keystone-Datei:

Menü: KEYSTONE → KEYSTONE SPEICHERN ALS

Bei der Aktivierung der KEYSTONE-Dateien handelt es sich um einen Ladevorgang. Um die geladene Keystone-Datei zu deaktivieren muss eine neue Datei geladen werden.




In der Playlist Zelle/Spalte für Keystone aussuchen und aktivieren.

Rechter Mausklick → IO KOMMANDO → AUSGABEKORREKTURDATEI

Abgelegte Keystone-Datei auswählen: Doppelklick auf die obere Leiste im Einstellungsfeld unten.

Die jeweilig genannte Keystone-Datei wird nun mit Aktivierung der zugehörigen Cues geladen.



## 4.10 Tutorial: Playliste mit Timeline

In diesem Tutorial wird gezeigt wie in der Playliste Clip-Eigenschaften über eine Timeline gesteuert werden können.

Die gewünschten Medien in den Preload laden und eine Playliste erstellen. (Siehe Tutorial 4.06. S.80)

In der leeren Zelle neben dem ausgewählten Clip eine **TIMELINE** einfügen.

Rechter Mausklick → TIMELINE


Den RECEIVER für die Timeline bestimmen, z.B. die Clip-Eigenschaft SCALE.

SCALE → Drag&Drop → (DROP RECEIVER HERE)

Über '+' / '-' die **DAUER** der Timeline Eigeschaft einstellen. Durch Doppelklick auf den Wert kann dieser auch nummerisch eingegeben werden.

Die Adressierung des Receivers erfolgt immer über den Track und den dazugehörigen Layer. Daher muss beachtet werden auf welchem Track und Layer sich der Clip befindet wenn die komplette Playliste abgespielt wird.

Beim Bestimmen des Receivers kann es vorkommen, dass der Regler komplett auf O gesetzt wird und der Layer nicht mehr sichtbar ist. Durch Zurücksetzen des Reglers erscheint der Layer wieder.




Den KURVENTYP der Timeline bestimmen, z.B. SET AKIMA.

Rechter Mausklick auf die Kurve → KURVENTYP → SET AKIMA

- Die KURVE durch Ziehen der Punkte modifizieren. Der Punkt färbt sich gelb sobald er aktiv ist. Mit einem Doppelklick auf die Kurve können weiter Punkte hinzugefügt werden.
- Rechter Mausklick auf die Kurve um ausgewählte **PUNKTE** zu löschen, Werte zu setzen oder die Kurve zurückzusetzen.

Die Änderungen sind aktiv sobald der Cue/die Playliste neu abgespielt wird.



## 4.11 Tutorial: Playliste im Rehearsal Mode


Bei langen Clips können in der Rehearsal Mode neue Key In und Key Out Punkte gesetzt werden. Dies ist zum Beispiel im Theater sinnvoll, wenn nur einzelne Szenen geprobt werden sollen.

Die gewünschten Medien in den Preload laden und eine Playliste erstellen. (Siehe Tutorial 4.06, S.80)

- Den **REHEARSAL MODE** mit einem Mausklick aktivieren.
- REHEARSAL IN und REHEARSAL OUT über '+' / '-' festlegen. Durch Doppelklick auf den Wert kann dieser auch nummerisch eingegeben werden.
- Die REHEARSAL IN und REHEARSAL OUT POSITIONEN werden in der Zelle als gelbe Balken dargestellt.

Die Änderungen sind aktiv sobald der Cue/die Playliste neu abgespielt wird.

Beim Umschalten zwischen den beiden Modi darf nichts ausgespielt werden, ansonsten ist es möglich, dass die Rehearsal Einstellungen in die Playliste übernommen werden.




# 4.12 Tutorial: Zwei Videos mit zwei Videoprojektoren gleichzeitig abspielen

In diesem Tutorial wird gezeigt wie zwei Videos simultan mit zwei Projektoren abgespielt werden können.


- Die beiden Videos müssen zunächst in den PRELOAD geladen werden.
- Die beiden Videos mit ADD in den LAYERMANAGER laden.
- Die beiden Videos werden nun übereinander im LAYERMANAGER angezeigt.

Grundsätzlich ist es der Software nicht wichtig, wieviele PROJEKTOREN oder Displays tatsächlich hinter dem Ausgabefenster sind. Dieses Tutorial geht davon aus, das die Ausgabe bei der Veranstaltung über zwei XGA-Projektoren gestreckt wird. Dieses Verhalten kann auch mit einer kleineren oder größeren Ausgabe simuliert werden.




- Im KEYSTONE TAB werden nun zwei Videoprojektoren eingestellt, die Anzahl der Videoprojektoren kann mit '+' erhöht werden
- **BUILD** Button drücken, um die Änderung zu aktualisieren.
- Der schwarze Balken in der Mitte kann mit der Taste ADD SOFTEDGES durch Entfernen des Kreuzes an- oder ausgeschalten werden. Bei jeder Änderung muß die Taste BUILD gedrückt werden.

ADD SOFTEDGES erzeugt einen überlappenden Bereich, in dem sich die Bildausgaben der Projektoren physikalisch überlagern. Die doppelte Helligkeit in diesem Bereich wird durch die Softedges überblendet.



- (H) Aktivieren Sie den **oberen LAYER**.
- (I) Skalieren Sie das Video mit Hilfe der gelben Punkte oder der numerischen Eingabe über **SCALE**.
- (J) Wiederholen Sie die Schritte H und I mit dem unteren LAYER.
- K PATCH ERSTELLEN um die erstellte Einstellung zu speichern und für das Starten der zwei Videos zur gleichen Zeit bereitzustellen.
- L SET öffnen.
- (M) Beim Drücken der ▶ Play-Taste des Patches, werden die beiden Videos zeitgleich auf beiden Videoprojektoren abgespielt.




# 4.13 Tutorial: Maskierte Ausgabe

Bei diesem Tutorial soll bei eingerichtetem Setup mit Videoprojektor eine Maske für die Ausgabe erstellt werden. Hierfür muss ein Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Photoshop/Gimp) verwendet werden.

- (A) Das ausgewählte Video wird in den **PRELOAD** geladen und ist im **LAYERMANAGER** aktiv.
- (B) Im **KEYSTONE TAB** das Untermenü **BITMAP** öffnen.
- © Die Einstellung **BRUSH** auf **FADENKREUZ** stellen.
  Die Größe des Fadenkreuzes kann über die Einstellung **STIFT GRÖSSE** geregelt werden.
- (D) Mit dem **FADENKREUZ** können bestimmte, ausgewählte Punkte im **KEYSTONE** markiert werden.
- E) Die dabei entstandene Grafik kann über ALS BILD EXPORTIEREN abgespeichert werden.
- F Die Grafik wird als **.png-Datei** gespeichert, um sie im nächsten Schritt in einem Bildbearbeitungsprogramm als Maske zu optimieren.


**Maskierte Ausgaben** sind ein sehr leistungsfähiges Werkzeug zur Bewältigung von schwierigen Projektionsaufgaben.

Selbstverständlich können die **Masken** auch Farbwerte und Grauwerte enthalten. Die Maske wird auf das Endergebnis multipliziert (Multiply).



- Die im Bildbearbeitungsprogramm erstellte Maske wird über **AUS BILD IMPORTIEREN** in MXWENDLER geöffnet.
  - Die MASKE ist nun im Ausgabefenster sichtbar und aktiv.

Als Speicherformat wird .png genutzt, denn .png enthält Alphainformationen und ist lossless, also verlustfrei komprimiert. Die Maske hat exakt die Größe, in welcher die Ausgabefenster angezeigt werden.




# **4.14 Tutorial: Kolorierte Ausgabe mit Animation**


In diesem Tutorial wird gezeigt wie man im Keystone eine kolorierte Ausgabe erstellt und wie man eine Ausgabekorrektur animieren kann.

- Das gewünschte Video im LAYERMANAGER öffnen.
- Im **KEYSTONE** die beiden rechten Punkte markieren.
- Das Untermenü **PUNKT** öffnen.
- Im Punkte-Menü die Option FARBE aktivieren.
- Doppelklick auf den FARBKREIS um im NEUE FARBE Fenster die gewünschte Farbe auszuwählen.


Die Kolorierung kann bei einer oder mehreren Markierungen vollzogen werden. Es können auch verschiedene Bereiche mit verschiedenen Farben koloriert werden.



- F Das Untermenü 10 öffnen.
- G Auf **AUSWAHL SETZEN** klicken, um die markierten Punkte zu aktivieren. Die markierten **PUNKTE** in die **Anfangsposition der Animation** bringen.
- (H) **ZEIT A** klicken, um die Anfangsposition der Animation festzulegen.
- Die **PUNKTE** in die Endposition der Animation bringen.
- (J) Bei Bedarf zum Untermenü **PUNKT** wechseln und unterschiedlich kolorieren.
- (K) Im Untermenü **10** durch Klicken auf **ZEIT B** die Endposition festlegen.



- (L) Mit dem **SCHIEBEREGLER** kann die Animation abgerufen werden.
- (M) Über die gelbe **ANIMATIONSKURVE** lässt sich der Ablauf der Einspielung algorithmisch verändern.
- N Veränderungen im **LAYERMANAGER** können jederzeit vorgenommen werden. Die Endposition der Animation kann ebenso geändert werden.



## 4.15 Tutorial: Erfassen von Ausgabe-Ausschnitten mit Artnet, DMX und Netzwerk Grabber

Der Keystone Arbeitsbereich beinhaltet sogenannte Grabber. Grabber liegen über den eigentlichen Keystone-Elementen und tasten den Bildschirminhalt ab. Die gewonnenen Bildinformationen werden in ein entsprechendes Format konvertiert und können dann weiterverarbeitet werden.

#### Es gibt drei Arten von Grabbern:

- DMX Grabber
- Artnet Grabber
- Netzwerk Grabber

Die normale Nutzung und Erstellung von Grabbern ist für alle Grabber-Typen die gleiche.

- Erstellen eines Grabbers
- Positionierung des Grabbers
- Einstellen der Grabber Eigenschaften

Alle Grabber besitzen Farbkorrektur und Farbwechseldämfpung als Eigenschaft.

**FARBKORREKTUR:** ...... Gezielte Korrektur der Farbigkeit durch Hervorheben/Reduzieren bestimmter Farbkanäle. Verlangsamt den Farbwechsel und reduziert so Flackern und Flimmern in der Ausgabe.

**DÄMPFUNG AUFWÄRTS:** Zeitspanne in Millisekunden für vollständiges Aufwärtsändern des Farbniveaus.

Reduziert Flackern.

**DÄMPFUNG ABWÄRTS:.** Zeitspanne in Millisekunden für vollständiges Abwärtsändern des Farbniveaus.

Reduziert Flackern.


ROTE KURVE:Farb-Multiplikator im RGB BereichBLAUE KURVE:Farb-Multiplikator im Rot BereichGRÜNE KURVE:Farb-Multiplikator im Blau BereichFarb-Multiplikator im Grün Bereich

Wenn eine Dämpfung 'Aufwärts' mit 1000 ms eingestellt wurde, muss ein heller gewordener Ausgabepixel exakt 1 Sekunde diesen neuen Wert beibehalten, bis auch der Grabber den Wert übernimmt und weiterreicht. Ein kurzes Aufflackern hingegen wird ignoriert - diese Funktion hilft störendes Flackern bei Rauminstallationen zu unterbinden.

Standardmäßig ist die Helligkeitskurve flach, die Mitteltöne befinden sich in der Kurvenmitte. Das Absenken der gesamten Kurve führt zu einer absoluten Helligkeitsverschiebung. Das Absenken der Kurvenmitte resultiert in einer reduzierten Helligkeit der Farb-Mitteltöne.


# Erstellen eines Grabbers am Beispiel des Artnet Grabbers:

- (A) Im **KEYSTONE TAB** durch Klicken auf den Pfeil das **ELEMENT-TYP** Menü öffnen.
- (B) DMX GRABBER auswählen, auf ELEMENT ERSTELLEN klicken.
- (C) Im Fenster **DMX TYP WÄHLEN** die Option **ARTNET** auswählen.
- (D) Im Fenster **DIALOG GRABBERGRÖSSE** die Größe des Grabbers bestimmen, z.B. 8/8.



Der Grabber wird an einer Standard Position im Keystone Bereich abgelegt. Die Grabber sind immer rechtwinklig, daher können sie nur an den Punkten unten rechts und oben links in der Form geändert werden.

- Durch Doppelklicken auf den BASISPUNKT (Box mit einem X in der linke Ecke) wird der Grabber freigeschaltet und der DMX Tab erscheint im Menü unten. Durch Ziehen am BASISPUNKT des Grabbers kann dieser verschoben werden.
- Die Größe des Grabbers kann durch Ziehen an den beiden **PUNKTEN** verändert werden.



#### Nutzung der verschiedenen Grabber

### 1. Nutzung eines Artnet Grabbers:


DMX/ARTNET in den Einstellungen öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → EIN- UND AUSGABE

- ARTNET ÖFFNEN aktivieren.
- Die IP-ADRESSE der gewünschten Netzwerkschnittstelle eintippen
- (optional) PORTS und SUBNETZ eintippen.
- (optional) **GEBRAUCHSNAMEN** eintippen.

Den Dialog schließen, neustarten, KEYSTONE TAB öffnen und wie zuvor beschrieben einen ARTNET GRABBER erstellen.

Der Artnet Grabber schreibt die Daten beginnend von unten links in RGB Werten von 0..255. Wenn ein Artnet Universum voll ist, wird in das nächste geschrieben.




#### 2. Nutzung eines DMX Grabbers

DMX/ARTNET in den Einstellungen öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → EIN- UND AUSGABE → DMX/ARTNET


- Verbinden des Computers mit einem ENTTEC DMX USB PRO. Aktivierung des DMX IO-Gerätes über das ENTTEC DMX USB PRO Kontrollkästchen.
- Den Dialog mit **OK** bestätigen, schließen und MXWENDLER neustarten.

Den KEYSTONE TAB öffnen und einen DMX GRABBER erstellen (gleiches Vorgehen wie beim Artnet-Grabber).



- Doppelklick auf den Grabber, im Keystone Menü erscheint der DMX TAB.
- Klick auf FIXTURE DEFINIEREN um in das Fenster DMX GRABBER zu gelangen.
- Einstellungen des DMX-Grabbers definieren
- Die Grabber Größe wird durch GRÖSSE IN PIXELN (X,Y) angegeben.
- Die abgetasteten Pixel-Daten werden in ein DMX Array geschrieben, beginnend mit dem ersten linken unteren Pixel des DMX START KANALS.
- Pixel werden als RGB-Triplets, RGB-Werte oder RGB-Summen gesendet. Jedem Triplet gehen DMX KANÄLE VOR RGB voraus...
- ... und wird nachfolgend fortgesetzt mit DMX KANÄLE NACH RGB.

ENTTEC DMX USB Pro unterstützt derzeit nur ein DMX Universum. Mehrere Grabber schreiben in ein Universum, unter Berücksichtigung des Versatzes. Für mehrere Universen stehen Artnet Grabber zur Verfügung.




#### 3. Nutzung eines Netzwerk Grabbers

Netzwerk Grabber tasten einen ausgewählten Bereich des gerenderten Ausgabefensters ab und senden die Daten als Videostream weiter an einen verbundenen Klienten

In den KEYSTONE TAB wechseln und wie zuvor beschrieben einen NETZWERK GRABBER erstellen und positionieren.

- NETZWERK GRABBER auswählen.
- NETZWERK TAB öffnen. Der Netzwerk Tab erscheint wenn der Netzwerk Grabber aktiv ist.
- Auf SDP DATEI ERSTELLEN klicken.
- Datei auf einem externen Speichermedium abspeichern.

Die SDP Datei auf einen anderen Computer, der über ein TCP Netzwerk verbundenen ist, kopieren. Auf dem zweiten Computer die SDP Datei öffnen, z.B. mit dem VLC Player (videolan.org).



## 4.16 Tutorial: Standalone Encoder/Video Batch Encoder


Die beste Leistung erzielt der FXServer indem Videomedien unter Verwendung des Standalone Encoders ganz einfach in das interne Videoformat konvertiert werden. Bildsequenzen werden immer konvertiert, Videoformate werden entweder automatisch konvertiert (wenn die FFMpeg Engine das Format nicht kennt), oder auf Nutzerwunsch. Diese Auswahl wird für iede Datei einzeln gespeichert und kann in den dateispezifischen Einstellungen geändert werden:

#### **FXSERVER UND STANDALONE ENCODER** starten.

Cache Ordner in den CACHE EINSTELLUNGEN angeben:


Menü: EINSTELLUNGEN → FILECACHE → PFAD FÜR VORKOMPRIMIERTE DATFIEN

Das CACHE VERZEICHNIS beinhaltet Informationen aller Mediendaten. Das Cache Verzeichnis sollte auf der schnellsten Festplatte des Systems erstellt werden.




B Häkchen bei **EXTERNE CODECS BEVORZUGEN** in den FXServer Medien Einstellungen entfernen.

Menü: EINSTELLUNGEN  $\rightarrow$  MEDIEN  $\rightarrow$  AVI / QT




C CACHE PFAD im Standalone Encoder angeben.

Menü: DATEI → CACHE PFAD AUSWÄHLEN




- D Video im Standalone Video Encoder öffnen (**MENÜ: DATEI → VIDEO ÖFFNEN**) und gewünschte **QUALITÄT** auswählen.
- (E) Zum Start des Cache-Vorgangs auf **RUN** klicken.



Video im FXServer öffnen.

F) Im Import Menü **INTERNER CODEC** auswählen



G DATEISPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN können im FXServer Filecache gelöscht werden:

### Menü: EINSTELLUNGEN → FILECACHE → DATEISPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

Pfad für vorkomprimierte Dateien Cache Eins	tellungen Dateispezifische Einstellungen	
Cacheeinstellungen per Datei. Nach Änderung	Datei neu laden.	
Filename		Codec
\\dc-drive\public\Documents\footage\avi	34_TikklSpirale_Bavi	external
\dc-drive\public\Documents\footage\avi	,320x240-klutch_cut1.avi	external
:\Users\Admin_NUC\Desktop\Footage\img-	sequences\wiese_waber	read_as_img_sequence
C:\Users\Admin_NUC\Desktop\Footage\avi\b	lob_divx.avi	external
$C:\Users\Admin\_NUC\Desktop\Footage\avi\T$	ikkl_Sax_Shortavi	external
C:\Program Files (x86)\MXWendlerStageDES	GIGNER50\footage\WalkingMan_Outline_Lo	opavi external
C:\Users\Admin_NUC\Desktop\Footage		read_as_pic
${\tt C:\Users\Admin\_NUC\Desktop\Footage\img-}$	sequences\monorail	read_as_img_sequence
$C:\Users\Admin\_NUC\Desktop\Footage\img-$	sequences\Sz_4_D_Wolken_loop_2	read_as_pic
C:\Users\Admin_NUC\Desktop\Footage\img-	sequences\ilm_waber	read_as_img_sequence
C:\Users\Admin_NUC\Desktop\Footage\mov	,02_photjpg.mov	internal
	Ausgewählte Einstellungen löschen	
	OK Cancel	



### 4.17 Tutorial: FXServer Ausgabefenster

Bei diesem Tutorial wird gezeigt wie die Ausgabefenster im FXServer eingerichtet werden.


Zuerst muss in der Systemsteuerung (PC/Mac) unter Bildschirmauflösung die Anordnung der Bildschirme (Anzahl und Positionierung, sowie Bestimmung des UI-Monitors) eingestellt werden. Hier sieht man auch die Auflösung der jeweiligen Bildschirme/Projektoren.

In MXWENDLER FXServer die Einstellung FXSERVER SETUP öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → FENSTER → FXSERVER SETUP

- Den WIZARD.. öffnen und gemäß Anleitung die Anzahl Monitore/Projektoren, die Größe des UI-Monitors und die Größe der Ausgabefenster eingeben.
- Auf FINISH Klicken um die Einstellungen zu speichern.

MXWENDLER FXServer neu starten damit die Einstellungen wirksam werden.



Über die Tabelle unten lassen sich die Ausgabefenster auch **manuell einrichten**. Dabei steht jede Zeile für ein Ausgabefenster, der UI-Monitor wird nicht in der Tabelle aufgeführt.

Im Bild rechts ein Beispiel mit zwei Monitoren, die nebeneinander aufgestellt sind. Der 1. Monitor wird als Ul-Monitor verwendet und ist deshalb nicht in der Tabelle aufgeführt. Der zweite Monitor wird für die Ausgabe verwendet. Beide Monitore haben die Größe 1920/1080. Die Ausgabe geht immer von 0 bis 1. O markiert den Anfang, 1 das Ende der Ausgabe (Höhe/Breite).

Zwei Ausgabegeräte:	Y1Y2 ist immer 01 (die gesamte Höhe)
---------------------	--------------------------------------

X1..X2 ist in der ersten Zeile 0.0..0.5 (linke Hälfte) X1..X2 ist in der zweiten Zeile 0.5..1.0 (rechte Hälfte)

-	$\overline{}$		
(	Α)	) POS X:	Anfangsposition X des Ausgabefensters.

	$\overline{}$		
(	В	) POS Y:	Anfangsposition Y des Ausgabefensters.


	$\overline{}$		
(	C	) SIZE X:	Größe X (Breite) des Ausgabefensters.

(D	) SIZE Y:	Größe Y (Höhe) des Ausgabefensters.
----	-----------	-------------------------------------

**SECT X1/SECT X2: .....** Breitenbereich des wiedergegebenen Ausschnitts.

**SECT Y1/SECT Y2: .....** Höhenbereich des wiedergegebenen Ausschnitts.

DISPLAY MODE: ..... Windows XP: 'OpenGL' oder 'DirectX'. Sonst: immer 'OpenGL'.



### 5. Triggering und Animationen

#### 5 01 Wie Events arheiten


MXWENDLER erlaubt es, eine ganze Reihe von Events und Animationen mit einem Tastendruck oder einem MIDI-/DMX-Event auszulösen. Alle Events arbeiten nach demselben Prinzip: ein Trigger löst einen Event aus, der einem Receiver einen bestimmten Wert in einer bestimmten Zeit zusendet.

Events werden im IO-Panel verwaltet:

In den Einstellungen den Menüpunkt **DMX/MIDI/KEYBOARD EVENTS** öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → EIN- UND AUSGABE → DMX/MIDI/KEYBOARD EVENTS


- Das jeweilige Tool aktivieren: MIDI, KEYBOARD, DMX, TIMER oder TUIO (auch Wii unter Windows).
- Ein **EVENT** mit dem Plus-Button '+' erstellen.
- Ein **EVENT** aktivieren.
- Unterschiedliche Einstellungen setzen.



### 5.02 Events erstellen

Events entstehen stets nach derselben Methode:

- (A) Einen **TRIGGER** bestimmen.
- (B) Den **RECEIVER** nennen.
- C Den **EVENT-TYP** bestimmen.
- D Sofern erforderlich **ZEIT** angeben.
- (E) Sofern erforderlich **WERT** angeben.
- F Eventuell kann noch ein **JAVASCRIPT** angegeben werden. Die Dokumentation dazu befindet sich auf der Internetseite. (http://www.mxwendler.net/products/downloads.html Javascript Command Reference).



# 5.03 Event-Typen

Folgende Event-Typen werden in MXWENDLER angeboten:

ТҮР	ZWECK	WERT	ZEIT
DO NOTHING	Deaktivieren	(Ignoriert)	(Ignoriert)
PASS VALUE (Standard)	Wert von externem Contoller, rechnet externe in interne Werte um	(Ignoriert)	(Ignoriert)
PASS OPPOSITE VALUE	Wert von externem Contoller, sendet 1-x	(Ignoriert)	(Ignoriert)
G0 T0	(Wert) in (Zeit) anfahren	Zielwert	Dauer
GO TO JITTERING	(Wert) in (Zeit) anfahren, wie 'go to' aber mit Jitter	Zielwert	Dauer
GO FOR AND LOOP	Um (Wert) in (Zeit) bewegen bei Anschlag: Loop	Inkrement	Dauer
GO FOR AND BOUNCE	Um (Wert) in (Zeit) bewegen bei Anschlag: Umkehr	Inkrement	Dauer
RANDOMLY MOVE	Zufallsbewegung für (Zeit)	(Ignoriert)	Dauer

### 5.04 Event-Beispiele

Alle Events haben eine sogenannte Adresse. Dies dient dazu, dass bestimmte Objekte (z.B. der erste Layer einer Komposition) immer erreichbar sind, auch wenn sie während der Laufzeit permanent neu erstellt oder mit neuen Medien bespielt werden.

Hauptausgabe in einer Sekunde abregeln: [Trig] - /mxw/render/opacitiy - Go To - 0.0 - 1000.0

Hauptausgabe in einer Sekunde aufregeln: [Trig] - /mxw/render/opacitiy - Go To - 1.0 - 1000.0

Hauptausgabe rotiert zehnmal in zehn Sekunden: [Trig] - /mxw/render/rotation - Go For and Loop - 10.0 - 10000.0

Clip scratch für eine halbe Sekunde: [Trig] - /mxw/track/1/layer/1/clip/position - Random - (0.0) - 500.0

Trigger Preload 5: [Trig] - /mxw/preload/5/trigger - Pass Value - (0.0) - (0.0)

Flipflop Preload 5: [Trig] - /mxw/preload/5/flipflop - Pass Value - (0.0) - (0.0)

Lade Patch 10 aus dem Set: [Trig] - /mxw/set - Go To - 10.0 - (0.0)

### 5.05 Effekte mit TUIO triggern


TUIO ist ein Protokoll welches Multitouch-Umgebungen wie Laserscanner und Multitouch-Tische mit interaktiven Installationen verbindet. TUIO basiert auf OSC. Heutzutage können alle gängigen Geräte TUIO senden, wie iPhone, iPad, Android, Kinect Controller, Wii Controller, und viele andere.

Die Nutzung von TUIO ist recht einfach. als Beispieleingabegerät verwenden wir ein Android Smartphone oder iPhone. Verbinden Sie das Smartphone und den Stage Designer über ein Netzwerk, z.B. über WLAN.

In den Einstellungen das Menü OSC öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → EIN- UND AUSGABE → OSC


- OSC EMPFANGEN aktivieren durch Klicken auf das Kontrollkästchen.
- Bei HÖREN AUF PORT den Wert auf '7000' setzen (voreingestellt).
- LOG OSC aktivieren durch Klicken auf das Kontrollkästchen (später wieder zurücksetzen für eine bessere Performance).



Start der TUIO Software, z.B. TUIOdroid. Den **TUIO PORT von '3333' auf '7000' setzen**. Vom Smartphone aus **Werte generieren**.

Erfolgreiche Netzwerkverbindung im **LOG FENSTER** überprüfen:

Menü: EINSTELLUNGEN → LOG FENSTER




Sobald das Netzwerk eingerichtet ist können TUIO Kommandos mit IO Events verknüpft werden. Um die Position des ersten Markers X mit der Position des aktiven Layers X zu verbinden wird folgendes eingestellt:

(F) In den Einstellungen das Menü **DMX/MIDI/KEYBOARD EVENTS** öffnen:

Menü: EINSTELLUNGEN → EIN- UND AUSGABE → DMX/MIDI/KEYBOARD EVENTS

- G Ein **TUIO EVENT** auswählen.
- (H) Mit '+' einen neuen Event erstellen.
- (I) 2DCUR\_TAP00\_X als Event auswählen.
- (J) /mxw/track/active/layer/active/translationx als Empfänger auswählen.
- (K) **PASS VALUE** Als Event Typ auswählen.
- (L) Mit **ANWENDEN** bestätigen.



### 5.06 Events, Widgets und 'Innere Werte'

Alle sogenannten Widgets (Bedienelemente wie Buttons, Slider, etc.) haben einen 'Inneren Wert', der von 0 bis 1 reicht. Ein Button ist gedrückt bei 1 und gelöst bei 0. Ein Slider ist bei 1 voll aufgeregelt und bei 0 geschlossen. Intern werden die Werte wieder auf ihren sinnvollen Bereiche gelegt. Ein Film mit beispielsweise 100 Frames, hat bei der Position 0.5 den Frame 50. Ebenso verhält es sich mit dem Slider (Regler) der Abspielgeschwindigkeit: 0.0 ist 5-fach rückwärts und 1.0 ist 5-fach vorwärts. 0.5 (Mitte) ist Stop und 0.6 ist 1-fach vorwärts, also normale Abspielgeschwindigkeit.

## 5.07 Widgets und ihre 'Adressen'


Alle Widgets haben eine sogenannte Adresse. Dies dient dazu, dass bestimmte Objekte (z.B. der erste Layer einer Komposition) immer erreichbar sind, auch wenn sie während der Laufzeit permanent neu erstellt oder mit neuen Medien bespielt werden.

Das Schema der Adressierung ist folgendermaßen: /mxw/track/2/layer/1/opacity

Diese Adresse gilt für die Opacity (Deckkraft) des untersten Layers (Layer 1) des zweiten Tracks. Falls dort kein Layer vorhanden ist, geschieht nichts. Der Zugriff kann weiter vereinfacht werden, indem auf 'aktive' Tracks und Layer zugegriffen wird:

/mxw/track/active/layer/active/opacity


Auch das Aktivieren von Tracks und Layern kann adressiert werden: 'trackmanager' schaltet duch die vorhandenen Tracks, 'layermanager' durch die vorhandenen Layer. /mxw/trackmanager /mxw/layermanager



# 6. Programm-Einstellungen


## 6.01 DMX/Artnet

A LOG DMX INPUT:	Eingehende DMX Werte werden im Log Fenster angezeigt.
B ENTTEC DMX USB PRO:	Beim Start wird ein Enttec DMX USB Dongle gesucht und aktiviert.
© OPEN ARTNET:	Die zugehörigen Details wie: Artnet Netzwerkkarte, lokalen Empfang ermöglichen (bei Simulationen auf einem System), Artnet Subnet, Universum und Anzahl der zu empfangenden Universen.
D OPEN CITP:	Fixture Mode: das System wird für Artnet und CITP optimiert.
E FOOTAGE LIBRARY PATH:	Von diesem Pfad aus werden Medien zur Auswahl via DMX (Midi, Skript) indiziert.
F CITP NAME:	Unter diesem Namen wird der Medienserver als CITP Medienserver im Netzwerk angezeigt.
G CITP LAYER COUNT/CHANNELS PER LAYER/ULTRA-MODE:	Einstellungen die vom Medienserver an Konsolen gemeldet werden. Hilfreich zur Auswahl der passenden Personality.
H E:CUE DMX ZU BUTLER:	Rendering Ausgabe zu e:cue Butler zur Darstellung auf LED- / Videowalls.




## 6.02 OSC

A OSC EMPFANGEN:	Mit Zusatzeinstellungen wie Port und Logging im Log-Fenster.
B OSC ÜBER RS232 EMPFANGEN:	OSC kann auch über die serielle Schnittstelle empfangen werden, zur Verbindung mit Systemen wie AMX, Creston etc.
© KOMMANDOS ÜBER OSC WEITERGEBEN:	Programmabläufe werden via OSC auf ein oder mehrere weitere Systeme übertragen. Die Abläufe können noch gefiltert werden.
D ZEIT ÜBER OSC SYNCHRONISIEREN:	Damit können mehrere MXWENDLER Systeme synchronisiert werden. Das System mit der niedrigsten IP wird Zeitmaster, die anderen schalten ihre internen Uhren ab. Zusätzlich können auch IO Events weitergeleitet werden. Damit muss z.B. nur an den Master-Rechner ein DMX-Input angeschlossen werden.
E OSC RÜCKKANAL:	Steuersoftware wie ATEC Trackshot oder Drenkelfort Eventdriver bekommen über diesen Kanal eine Rückmeldung über abgegebene Steuerbefehle.



# 6.03 Midi/Generatoren

A MIDI GERÄTE AUSWAHL:	Geräte können durch Markieren und Neustarten zum Empfang aktiviert werden. Vom System erkannte Midi-Geräte (mit Output) können selbst Werte generieren (Motorfader, Leuchtkontrollen, Beamershutter).
B ÜBERSETZE NOTE ON/ NOTE OFF:	Note On/Note Off werden als Tastendruck gelesen. Die Velocity wird ignoriert.
© MIDI AN MOTORFADER SENDEN:	Werte wie z.B. Layer Opacity werden an einen Midi Controller gesendet. Damit folgt ein Motorfader den Einstellungen.
D TIMECODE AN PLAYLISTE SENDEN:	Timecode wird an Playliste gesendet. Damit kann in die Kommentarzeile der Playliste MTC wie '00:00:10:00' eingegeben werden. Diese Cue löst bei dem entsprechenden Timecode aus.
E AUDIO:	Im Live Editor stehen Audio Analyzer zur Verfügung. Siehe Tutorial 4.02 (S.62).
F TIME LOOP:	Im Live Editor steht ein Beat Analyzer zur Verfügung. Siehe Tutorial 4.02 (S.62).




#### 6 04 Audio-Geräte

AUDIO ÖFFNEN: ..... Audio wird aktiviert. Audio wird auch als Zeitgeber genutzt, weil Audio die präziseste Uhr an einem Computer ist. AUDIO GERÄTE: ..... Verfügbare Audio Geräte für Ein- und Ausgang können hier ausgewählt werden. Nicht jede Kombination von Audiogeräten ist möglich.


SAMPLERATE: ..... Die augenblickliche Samplerate der Audioschnittstelle. LATENZ: ..... Audio Latenz kann hier eingestellt werden. Mögliche Werte hängen von der Hardware ab.

AUDIO FADE VERHALTEN: ...... Ein 'kaskadierender' Fade orientiert sich an der geringsten Opacity in der Rendering Kette (Layer → Track → Render). Visuell abgeregelte Medien sind auch akustisch abgeregelt, egal wo die Regelung stattfindet. Ebenso verhält sich 'Kein Ton für Clips ohne Layer': was nicht zu sehen ist, ist auch nicht zu hören. Diese Einstellungen können pro Clip noch einmal speziell angepasst werden.




## 6.05 AVI/Qt

AVI/QT ÖFFNEN: ..... Medientyp wird ignoriert. **EXTERNE CODECS** Auswahldialog 'Interner/Externer Codec' bei erstmaligem Auswählen der Footage BEVORZUGEN: ..... wird unterdrückt. **MAX. VORGELADENE** Beim Start der Playliste werden Clips für latenzfreien Ablauf vorgeladen. DECODER: .....



## 6.06 Live-Kamera

A LIVE GERÄTE ÖFFEN:	Medientyp wird ignoriert.
B VORHANDENE KAMERAS:	Am System erkannte und vorhandene Kameras. Durch Doppelklick öffnet sich das Live Devices Fenster, wo die Kamera aktiviert und die Aufnahmeeinstellungen verändert werden können (Aufnahmegröße, Bilderrate).
© NEUE UND UNBEKANNTE GERÄTE IGNORIEREN:	Aktiviert selektive Auswahl. Wird empfohlen um die Stabilität und Startdauer zu optimieren.
D MAC: OPEN LIVE DEVICE SETTINGS:	Einstellungen unter OSX. Im MXWENDLER Wiki gibt es weitere Hinweise zu Live-Kameras unter OSX. (http://www.mxwendler.net/support/wiki.html)
E DIRECTGMA:	Latenz-optimierte Wiedergabe. Nur für FXServer.



#### 6.07 Virtuelle Kamera


A STARTE VIRTUELLE KAMERA: Die virtuelle Kamera stellt die Ausgabe wieder als Eingabe zur Verfügung. Die virtuelle Kamera ist als MXWendler 01 in der GUI auswählbar.

B) CAPTURE GRÖSSE: ...... Die Capture Größe der virtuellen Kamera.

REIN INTERNES FEEDBACK: ... Aktiviert: Das Bild der virtuellen Kamera wird innerhalb der Grafikkarte erstellt.

Nahezu performanceneutral, ausreichend für Feedbackeffekte.

**Nicht aktiviert:** Das Bild wird von der Grafikkarte heruntergeladen und steht als virtuelle Kamera jedem weiteren Programm zur Verfügung. Benötigt ein leistungsstarkes System.




## 6.08 Übertitel/Text

TEXT DARSTELLUNG: ..... Vorschau der Text-Einstellungen. Die Einstellungen gelten für alle Playlisten/erstellte Texte.

EINSTELLUNGEN: ..... In den Einstellungen können folgende Parameter eingestellt werden:

- Schrifftyp
- Textfarbe
- Text Hintergrundfarbe
- Text Hintergrundtransparenz
- Text Anker und Ausrichtung horizontal/vertikal

LAYER UND TRACK: ..... Layer- und Track-Position auf denen die Texte eingeblendet werden.



# 6.09 Stage Designer: Ausgabefenster

(A) AUSGABEFENSTER ÖFFNEN: .. Ausgabefenster wird geöffnet.


B) FENSTERRAHMEN ENTFERNEN: Ausgabefenster wird rahmenlos dargestellt.

(C) MONITORLEISTE: ...... Alle angeschlossenen Monitore werden aufgeführt.

D MANUELLE EINSTELLUNGEN:. Für Spezialgrößen kann das Setup auch manuell durchgeführt werden.


(E) **RENDERGRÖSSE:** ...... Die Rendergröße muss nicht der Ausgabegröße entsprechen.

Rendergröße größer als Ausgabegröße: bessere Qualität durch Supersampling. Rendergröße kleiner als Ausgabegröße: mehr Leistung bei schwächeren Systemen.




# **6.10 FXServer: Ausgabefenster**

A VORSCHAU:	Vorschau der aktuellen Ausgabefenster-Einstellungen.
B FXSERVER AUSGABEFENSTER TABELLE:	Bei dem FXServer können beliebig viele Fenster geöffnet werden. Für jede Zeile wird ein neues Fenster geöffnet, mit Position, Größe und dem Ausschnitt des Inhaltes (Sect). Display Mode ist immer OpenGL.
© RENDER SIZE:	Zur Optimierung kann die Render Size, also die Arbeitsflächengröße, unabhängig von den Ausgaben bestimmt werden. So kann sie z.B. für vertikale Situationen optimiert werden.
D UPDATE PREVIEW:	Änderungen an der Tabelle bzw. an der Render Size müssen über 'Update Preview' explizit übernommen werden.
E VOREINSTELLUNGEN/WIZARD:	Voreinstellungen für häufige Situationen bzw. ein Wizard für eigene Einrichtungen.
F LADEN/SPEICHERN:	Die Fenstereinstellungen können gesichert und geladen werden.



## **6.11** Layer


SKALIERUNGSMODUS: ..... Standardmodus für die Skalierung der Laverinhalte. Empfehlung für Medienserver: 1:1. Empfehlung für VJing: Füllen. LAYER WIEDERHOLUNG: ....... Standardmodus für die Wiederholung der Layerinhalte. Empfehlung für Medienserver: Nicht wiederholen. Empfehlung für VJing: XY wiederholen. STANDARD LAYER BILD Standardmodus für die Wiedergabe der Layerinhalte auf den darunterliegenden MODUS: .... Layern. Empfehlung für Medienserver: Picture in Picture. Empfehlung für VJing: Add. **VOREINGESTELLTE** Frei editierbare Liste von Layermodi. Diese Modi stehen in der GUI als Auswahl zur POSITIONEN: Verfügung. Die Werte werden jeweils durch Kommas getrennt. Aufbau: Syntax X-Position (In Pixeln von linker Kante des Bildschirms), Y-Position (In Pixeln von oberer Kante des Bildschirms), Breite in Pixeln, Höhe in Pixeln, Freier Kommentar. LAYER EINBLENDZEIT: ..... In dieser Zeit blendet ein getriggerter Layer ein. STANDARD LAYER OPACITY: ... Standard Zielwert der Opacity für einen getriggerten Layer. LAYER-/CLIP-ÄNDERUNGEN Aktiviert: Änderungen (auch animierte) werden auf Preload übernommen. ALIF PRELOAD ÜBERNEHMEN: Deaktiviert: Änderungen werden ignoriert.



# 6.12 Leistung

OPENGL VSYNC: ..... Synchronisation mit dem Bildwechsel des Monitors. Aktiviert: Synchronisiert. Etwas mehr Latenz in der Ausgabe, aber kein horizontales Schneiden im Bild (Tearing). Deaktiviert: direkte Ausgabe, aber unter Umständen Artefakte in der Ausgabe durch Tearing. Unter Windows muss ebenfalls Aero deaktiviert werden. SERVER FRAMERATE: ..... Die Framerate des Medienservers. Standard ist 25 fps (Bilder pro Sekunde). Diese Zahl sollte mit den abgespielten Medien übereinstimmen. Siehe Kapitel Medientipps. **AUSGABE ANTIALIASING: ......** Feinere Zeichnung der Keystone Elemente in der Ausgabe. Wird nicht von jeder Hardware unterstützt. VIDEO DISK LOOKAHEAD: ...... Vorgeladene Videodaten im internen Codec in Sekunden. Empfehlung für SSD: 2.

Empfehlung für HD: 8.




### 6.13 Datei Cache

**PFAD FÜR VORKOMPRIMIERTE** Für Videomedien (nicht Bildseguenzen). **DATEIEN: .....** Pfad der zugehörigen Cache-Dateien.

CACHE EINSTELLUNGEN: ...... Bereits angelegte Caches. Können ausgewählt und gelöscht werden.

**DATEISPEZIFISCHE** Hier können Einstellungen der jeweiligen Mediendatei ('internal'/external') eingesehen EINSTELLUNGEN: ..... und ggf. geändert werden.



# 7. Medientipps

## 7.01 Optimale Performance

#### **Hardware**

Für ein Videoausspielsystem sind viele verschiedene Konfigurationen denkbar, je nachdem ob das System mobil sein soll, viele Ausgänge bedienen oder bestimmte Ein- und Ausgänge haben soll. Generell sind moderne Computer sehr leistungsfähig geworden, es gibt dennoch einige Richtwerte die für ein brauchbares System eingehalten werden sollten:

- 64 Bit Betriebssystem
- 8-16 GB Arbeitsspeicher
- SSD Festplatte für Videomedien
- Prozessor Core mindestens Core i5, besser Core i7 oder vergleichbar
- Dedizierte Grafik mit mindestens 1 GB Grafikspeicher

Die Videoeingabe kann sowohl bei Festinstallationen über PCle Karten gelöst werden als auch mobil über Thunderbolt/USB3 Schnittstellen. Die Videoausgabe funktioniert entweder fest über PCIe Grafik oder mobil über Thunderbolt/USB3.

(Stand Dezember 2014)

### Software/Workflow

Die Wiedergabe von Video im Veranstaltungsbereich ist eine komplexe aber gut beherrschbare Aufgabe. Im Unterschied zum Heim-/Internetvideostream wird das Video bei der Veranstaltung meist projiziert, dabei in der Regel aber wesentlich größer dargestellt. Das Video wird auch perspektivisch eingerichtet (Keystone) und mit Effekten versehen. Der Medienserver wird zumeist über Midi und DMX angesteuert, und mehrere Medien werden in Folge abgespielt. MXWENDLER bietet für all diese Anforderungen die passenden Funktionen.

Damit das qualitativ bestmögliche Ergebnis erzielt werden kann, müssen alle Faktoren berücksichtigt werden:

- Die Leistung des Medienservers muss ausreichend sein.
- Die Videos müssen gut produziert sein.
- Die Framerate des Systems sowie der Videomedien und der Ausspielsysteme (LED-Wall, Beamer, Monitor) sollten ein gemeinsames Vielfaches haben, zumindest nicht zwischen den Medien variieren.
- Die Videos sollten mit Bedacht produziert sein, synthetisch generierte Objekte sollten nicht gleichzeitig scharfkantig und schnell animiert sein.

MXWENDLER Einstellungen die die Markierung (p) tragen sollten noch einmal überprüft werden.

# 7.02 Videoformate und -codecs im professionellen Bereich

Video ist in der professionellen Veranstaltungsplanung und im Theater zunehmend beliebt als Informations- und Gestaltungsmedium. Dies liegt an der einfachen Verarbeitbarkeit und den stets günstiger und leistungsfähiger werdenden Ausgabegeräten wie Videoprojektoren und LED-Walls.

Aus technischer Sicht muss ein Videosignal beim Ausspielen immer dekomprimiert werden, da die Datenrate (Bandbreite) sonst zu hoch wäre. Ein sogenannter Videostream geht also über mehrere Stationen, bevor er auf einem Ausgabegerät zu sehen ist. Zuerst muss die Datei von der Festplatte, SSD oder DVD gelesen, danach in den Speicher kopiert, dann von der CPU (Hauptprozessor) entpackt, anschließend als entpackter Strom auf die Grafikkarte kopiert, eventuell noch verarbeitet und von dort aus auf die Projektoren verteilt werden.

Natürlich muss jede Station die entsprechende Leistung zur Verfügung stellen, damit der Videostream in bestmöglicher Qualität ausgespielt wird. Hier kommen die sogenannten Codecs ins Spiel: gewisse Codecs (z.B. MPEG) komprimieren weniger als andere Codecs (z.B. h.264), benötigen dafür aber mehr Festplattenspeicher und eine schnellere Festplatte beim Ausspielen, also mehr Bandbreite. Umgekehrt braucht MPEG relativ wenig CPU-Rechenzeit im Gegensatz zu stark komprimierten Formaten.

### Als Faustregel gilt: stärkere Kompression = mehr CPU Beanspruchung = weniger Bandbreite

#### **Videocodecs**

Die Videoindustrie hat viele Codecs entwickelt und eine Reihe davon hat sich etablieren können, darunter MPEG2. MJPEG und h.264, wobei keines dieser Formate vollkommen ideal für professionelles und großformatiges Ausspielen ist.

Das liegt zum einen daran, dass die Kompression Informationen aus den Videoclips nimmt, die vermeintlich nicht mehr notwendig sind (z.B. Farbigkeiten oder Strukturdetails), die jedoch für das nachträgliche Skalieren oder Hinzufügen von Effekten sehr wohl fehlen

Zum anderen liegt das daran, dass die Formate durch den Gebrauch von Differenz- und Vollbildern nicht für schnelles Spulen bzw. Setzen von Keypoints optimiert wurden. Ein bestimmter Frame kann nur angefahren werden, indem das nächste Vollbild angesteuert und von dort an Bild für Bild entpackt wird, bis der gewünschte Frame erreicht ist, was selbstverständlich Latenzen (Zeitverzögerungen) erzeugt.

# Als Faustregel gilt: stärkere Kompression = mehr Bildinformationsverlust = mehr Latenz beim Spulen.

MXWENDLER spielt dennoch nahezu alle gängigen Video- und Audioformate mit der benötigten Performance aus. Als Grundlage dient hier FFMpeg, auch bekannt durch den VLC-Player von VideoLAN. MXWendler wird für MPEG2, MJPEG und h.264 optimiert.

Die folgende Tabelle dient als Entscheidungshilfe für den passenden Codec in der Produktion mit MXWENDLER.

AUFGABE:	CODEC:
Unbekannt:	MPEG2 ca. 10MBit
Viele Cues:	h.264 (GOP Size 10 oder 25)
Sehr lang:	h.264 (GOP Size 100)
Spezielle Auflösung:	h.264 (GOP Size 10 oder 25)
Scratching:	MJPEG, Bildsequenz
Slow Motion, Rückwärts:	Bildsequenz
Sehr große Auflösung:	Bildsequenz lossy
Lossless:	Bildsequenz

#### Interne und externe Codecs

MXWENDLER kennt zwei Arten um Videoformate abzuspielen: intern und extern.

Das direkte Abspielen einer vorliegenden Videodatei - wie vorab beschrieben - wird als EXTERN bezeichnet, weil der Encoder und Decoder 'externe' Entwicklungen sind. Dazu gibt es noch ein 'internes' Format, welches speziell für die Anforderungen im professionellen Bereich entwickelt wurde.

Für das INTERNE Format werden die Video- oder auch Bildsequenzen in ein MXWENDLER-Videoformat umgewandelt. Dieses Format ist so ausgelegt, dass es von der CPU nicht mehr entpackt werden muss. Die Arbeit übernimmt stattdessen die Grafikhardware. Ebenso liegen alle Bilder als Vollbild vor, es gibt keine Codec-bedingten Verzögerungen beim Spulen. Das Format unterstützt auch Frame Blending Slow Motion und einen separaten Alphakanal mit Stanz-Informationen. Natürlich unterstützt das Format auch extrem hohe Auflösungen bis zu 8K und mehr.

#### Das Format beherrscht unterschiedliche Qualitätsstufen:

- **FAST** ist nicht verlustfrei, aber die Umwandlungsverluste können auf ein Minimum reduziert werden, indem hochwertiges Material eingelesen wird (z.B. png- Sequenzen).
- LOSSLESS ist tatsächlich verlustfrei. Mit diesem Format können LED Wände in der vollen Auflösung und Farbtiefe bespielt werden, die die Leuchtkraft der Farben einer LED Installation erst richtig zur Geltung bringt.

#### **Der externe/interne Konvertierungsprozess**

Bildsequenzen werden grundsätzlich in das interne Format umgewandelt. Videoformate werden entweder automatisch (wenn der FFMpeg-Engine das Format nicht bekannt ist) oder auf Wunsch konvertiert. Die Entscheidung wird pro Medium gespeichert und kann unter Einstellungen/Dateispezifisch nachträglich geändert werden.

Videoclips können alternativ auch im **STANDALONE ENCODER** umkonvertiert werden. Starten Sie dafür den Standalone Encoder aus dem Programmverzeichnis. Einmalig muss im Encoder das Cache-Verzeichnis (unter Windows automatisch) und die zu bearbeitende Videodatei angegeben werden. Im Cache-Verzeichnis sind die später hauptsächlich genutzten Daten der Videoclips. Es sollte auf der schnellsten Platte angelegt werden. Cache-Verzeichnisse für Bildsequenzen werden immer im Bildsequenzordner direkt angelegt.

### Bildsequenzen/Bildsequenzordner

In der DCC-Industrie (Digital Content Creation) sind Bildsequenzen das Standardformat zur Videobearbeitung. Auch hier steht im Vordergrund, dass das Material möglichst einfach abschnittweise bearbeitet werden kann und dass die Kompressionsverluste zwischen den Verarbeitungsschritten möglichst minimiert werden sollen.

Auch zur Ausspielung im professionellen Veranstaltungsbereich sind Bildsequenzen hervorragend geeignet. MXWENDLER unterstützt nahezu alle Bildformate, bei der Verwendung von png-Dateien auch mit Alphakanal. Die Bildsequenz muss nur zwei Regeln befolgen, um als Sequenz erkannt und eingelesen werden zu können:

- 1. Alle Bilder müssen sich in einem Ordner befinden.
- 2. Die Dateinamen der Bilder müssen eine fortlaufende Nummer enthalten, z.B. Image\_0001.png, Image\_0002.png, Image\_0003.png,...

### 7.03 Live Video Input

#### Bühnenkameras über BNC

Analog übertragenes Video wird gelegentlich auf Bühnen noch eingesetzt. Analoges Video bietet auch einige Vorteile, das Signal kann nahezu beliebig (auch drahtlos) transportiert, verstärkt und geteilt werden.

Um ein solches Signal in einem Medienserver zu verarbeiten, muss ein Videograbber verwendet werden. Das Signal soll möglichst farbgetreu und latenzarm eingelesen werden. Daher sind Grabber, die über externe Verbindungen wie USB oder FireWire arbeiten, nicht optimal. Diese Grabber reduzieren die Signalqualität, um mit der reduzierten Bandbreite der seriellen Anbindung arbeiten zu können. Eine PCIe- (Steckkarten-) basierte Anbindung bringt hier bessere Qualität.

#### Bühnenkameras über SDI

SDI hat sich in den letzten Jahren zum Standard für Bühnenkameras entwickelt. Die benötigte Hardware ist mittlerweile kostengünstig zu haben. SDI Capture Karten empfangen das Signal digital ohne Kompressions- und Quantifizierungsverluste, das Bildsignal ist optimal. MXWENDLER FXServer unterstützen DirectGMA, ein Standard der die Bildverzögerung bei der Wiedergabe von Live-Bildern auf ein Minimum verkürzt. Mit geeigneten Wiedergabegeräten lässt sich eine Latenz von 80 Millisekunden realisieren, ein Zeitwert der die Anforderungen für Broadcastsysteme noch weit unterschreitet. Zwei und mehr solcher SDI-Inputs sind an einem System problemlos möglich.

### Live Input aus anderen Computern: DVI und VGA

Es gibt viele Gründe, andere Computersysteme als Live-Gerät in eine Komposition einzubinden. Der Medienserver übernimmt die Komposition sowie die Ausgabekorrektur und aus dem externen System - welches eventuell sogar ein anderes Betriebssystem hat - wird eine Applikation eingespielt, die auf dem Server gar nicht laufen könnte.

Für solche und ähnliche Szenarien existieren DVI-/VGA- Grabber, die problemlos und nahezu latenzfrei zwei und mehr externe Quellen abspielen können.

### 8 EXServer Hardware Section

### 8 01 FXServer Hardware Maintainance

#### Is the hardware maintainance free?

If the system is water cooled and has to be checked every half year for leak tightness, contact the manufacturer or consult a local PC store to check the hardware. Change the coolant once a year.

## 8.02 FXServer Upgrading

### How do I do a software upgrade?

Either you request the software upgrade from the manufacturer, or you send the device to the manufacturer.

### How do I install a PCI device [e.g. Video adapter, PCI DMX adapter]?

Do not open the device to install any additional hardware. You will loose your warranty. Contact the manufacturer and ask for a hardware installation support ticket.

### How do I install a USB device [Video grabber, Midi device etc.]?

Do not install any additional hardware without asking the manufacturer first. You will loose your warranty. Contact the manufacturer and ask for a hardware installation support ticket. This regulation does not affect USB storage devices or any other USB device working without explicitly installing a driver.

## 8.03 FXServer Safety Notes

Also refer to the safety notes in the manuals for the device and in the additionally provided documentation.

Your device complies with the relevant safety regulations for data processing equipment. If you have any questions, contact the manufacturer.

- Keep these safety notes and other documentation (e.g. brief guide, operating manual and CD) together with the device. If you pass on the device to third parties, you should also pass on the whole documentation.
- Use the original packaging or other suitable packaging, which provides protection against jolts, impacts, moisture and ESD (electrostatic discharge) for reshipping and other transport.
- During installation and before operating the device, observe the instructions on environmental conditions in the manuals of the device.
- Lay all cables so that nobody can stand on them or trip over them. When connecting cables, observe the relevant notes in the manuals of the device.
- Do not drop the device and protect it from severe shocks.
- Do not place objects on the device.
- Do not store the device, batteries or power adapter near a heat source (e.g. a heater or fireplace). Excessive heating up can cause the device, batteries or power adapter to catch fire or explode.

- You may only operate the device, if the voltage for the device is set to the local mains voltage. For stationary devices check the rated voltage of the device; for mobile devices check the rated voltage of the power adapter (see device instructions).
- When connecting and disconnecting cables, observe the relevant notes in the manuals of the device.
- Ensure that the mains outlet is freely accessible.
- The ON/OFF switch, the standby button, the suspend/resume button and the main switch do not disconnect the device from the line voltage. To completely disconnect the mains voltage, remove the power plug from the socket.
- Do not use damaged cables (damaged insulation, bare wires). A damaged cable represents a danger of electrical shock or fire.
- If no suitable power cable was supplied with the device, purchase an approved power cable in your country. The voltage and amperage for which the cable is suited must be higher than the voltage and amperage indicated on the product.
- If the device is brought from a cold environment into the operating room, condensed water can form. Before operating the device, wait until it is absolutely dry and has reached approximately the same temperature as the installation site.
- In the event of a thunderstorm, all data transfer cables (modem/LAN/PC card modem, CF-LAN card, CF-WLAN card) should be removed at the wall from the telephone or LAN socket. No data transfer cables should be connected or disconnected during a thunderstorm.

- Make sure that no objects (e.g. jewellery chains, paper clips, etc.) or liquids get inside the device (danger of electric shock, short circuit).
- In emergencies (e.g. damaged casing, elements or cables, penetration of liquids or foreign matter), switch off the device immediately, remove the power connector, remove the battery (if present), and contact your sales outlet or our hotline/ help desk.
- The device is not waterproof! Never immerse the device in water and protect it from spray water (rain, sea water).
- Do not use the device in a damp environment, e.g. near a bathtub, a wash basin or a swimming pool.
- Use only CDs in proper condition in the CD/DVD-ROM drive of your unit to prevent data loss, damage to the unit and injuries.
- Therefore, check each CD for damage, cracks, breakage etc. before inserting it in the drive. Please note that any additional labels applied may change the mechanical properties of a CD and cause imbalance. Damaged and imbalanced CDs can break at high drive speeds (data loss). Under certain conditions sharp-edged pieces of broken CDs can penetrate the cover of the drive (damage to the unit) and be thrown out of the unit (danger of injury, particularly on uncovered body parts such as the face or neck).
- Protect the contacts of all sockets and plugs of the device against static electricity. Avoid touching the contacts. Should touching be unavoidable, take the following safety measures: Touch an earthed object or wear an earthing strap before touching the contacts. This discharges static charges.

- Keep other objects 100 mm each away from the system and its power adapter to ensure adequate ventilation.
- Do not install the device near heating devices or other sources of heat (e.g. heater, fireplace). Otherwise damage from overheating may result.
- If the device is installed in a cabinet or a drawer, sufficient ventilation must be provided. Otherwise damage from overheating may result.
- To avoid injuries, be sure to keep the following devices and objects out of the reach of small children: personal computers, workstations, servers, small parts of the device, batteries, cables and packaging materials (e.g. plastic bags).
- Do not open the device without written permission from the manufacturer.